

Tangentbordskommando

Internet Explorer Kommandon

Obs: JAWS Hjälpsystem innehåller detaljerad information om att använda Internet Explorer. När du är i webbläsaren, håll **INSERT** inne och tryck **F1** två gånger i snabb följd. När JAWS hjälp är öppen, tryck **F6** för att flytta till fönstret med hjälpavsnitt.

Allmänna

Bakåt en sida	ALT+PIL VÄNSTER eller BACKSTEG
Framåt en sida	ALT+PIL HÖGER
Gå till startsidan	ALT+HOME
Läs adressfältet	INSERT+A
Nästa länk	TABB
Föregående länk	SKIFT+TABB
Öppna/Följ länk	ENTER
Lista med frames	INSERT+F9
Lista med länkar	INSERT+F7
Lista med rubriker	INSERT+F6
Rubrik på nivå	1 till 6
Virtuella HTML-funktioner	INSERT+F3
Aktivera "Mus över"	CTRL+INSERT+ENTER
Flytta till nästa klickbara element	STRECK
Flytta till föregående klickbara element	SKIFT+STRECK
Välj ett klickbart element	INSERT+CTRL+STRECK

Välj ett VidMusÖver-element	INSERT+CTRL+Ö
JAWS Sök nästa och föregående	F3 och SKIFT+F3 (Endast Internet Explorer)
Lägg till Anpassad etikett	CTRL+INSERT+TABB
Flytta till nästa Region	R
Flytta till föregående Region	SKIFT+R
Välj en Region	INSERT+CTRL+R
ARIA Dra-och-släpp	WINDOWS+CTRL+´ (apostrof till vänster om backsteg)
ARIA-område textfilter	WINDOWS+CTRL+- (streck till vänster om höger skift)
Öppna guiden Flexibel Webb	INSERT+MELLANSLAG följt av X
Skifta tillfälligt smart navigering	INSERT+X

Flikhantering snabbkommandon

Öppna en ny flik	CTRL+T
Öppna en ny flik från adressfältet	ALT+ENTER (i adressfältet)
Öppna en ny flik från sökfältet	ALT+ENTER (i adressfältet)
Visa en lista med öppna flikar	CTRL+SKIFT+Q
Hoppa till föregående flik	CTRL+SKIFT+TABB
Hoppa till ett speciellt fliknummer	CTRL+n , där n är en siffra från 1 till 8
Hoppa till sista flik	CTRL+9
Stäng aktuell flik	CTRL+W eller CTRL+F4
Stäng alla flikar	ALT+F4
Stäng alla andra flikar	CTRL+ALT+F4

Öppna länkar i en ny flik i bakgrunden	CTRL+ENTER
Öppna länkar i en ny flik i förgrunden	CTRL+SKIFT+ENTER
Öppnar och sätter fokus på trädvyn för Feeds	CTRL+G
Prenumerera på Feeds eller WebSlices	ALT+J (Internet Explorer 8 eller senare för WebSlices)

Navigeringstangenter

Tips: Om du håller **SKIFT** inne innan du trycker någon av följande Navigeringstangenter, kan du hoppa till föregående förekomst av det elementet. Till exempel, tryck **A** för att flytta till nästa radioknapp, tryck **SKIFT+A** för att hoppa till föregående radioknapp. Om du håller **CTRL+INSERT** inne när du trycker på tangenter med en asterisk (*), visar JAWS en lista med dessa element på sidan.

Nästa Radioknapp	A*
Nästa Knapp (Button)	B*
Nästa Kombinationsruta (Combo Box)	C*
Nästa annorlunda element (Different)	D
Nästa Skrivfält (Edit box)	E*
Nästa Formulärkontroll	F
Nästa Grafik	G*
Nästa Rubrik (Heading)	H
Nästa objekt i en lista (Item)	I
Hoppa till rad (Jump)	J*
Nästa Platsmärke	K*
Nästa Lista	L*

Nästa Frame	M
Hoppa över länkar	N
Nästa Objekt-etikett	O
Nästa Stycke (Paragraph)	P*
Flytta till Huvudregion	Q
Nästa Region	R*
Nästa Element av Samma sort	S
Nästa Tabell	T*
Nästa Obesökta Länk (Unvisited)	U
Nästa besökta länk (Visited)	V
Nästa Kryssruta	X*
Nästa Avsnitt	Z*
Nästa separator	Streck
Nästa Element	SKIFT+PUNKT
Föregående Element	SKIFT+KOMMA

Formulär

Aktivera Formulärläge	ENTER
Lämna Formulärläge	NUM PLUS
Lista Formulärfält	INSERT+F5
Första Formulärfält	INSERT+CTRL+HOME
Nästa Formulärfält	F
Föregående Formulärfält	SKIFT+F
Sista Formulärfält	INSERT+CTRL+END
Nästa Radioknapp	A
Föregående Radioknapp	SKIFT+A
Lista Radioknappar	CTRL+INSERT+A
Nästa Knapp (Button)	B
Föregående Knapp	SKIFT+B
Lista Knappar	CTRL+INSERT+B
Nästa Kombinationsruta (Combo Box)	C
Föregående Kombinationsruta	SKIFT+C
Lista Kombinationsrutor	CTRL+INSERT+C
Nästa Skrivfält (Edit box)	E
Föregående Skrivfält	SKIFT+E
Lista Skrivfält	CTRL+INSERT+E
Nästa Kryssruta	X
Föregående Kryssruta	SKIFT+X
Lista Kryssrutor	CTRL+INSERT+X

Tabeller

Lista med tangentkommandon för tabellnavigering

INSERT+MELLANSLAG, följt av **T** och sedan **FRÅGETECKEN**

Nästa Tabell

T

Föregående Tabell

SKIFT+T

Välj Tabell

F8

Nästa rad

WINDOWS+ALT+PIL NER

Föregående rad

WINDOWS+ALT+PIL UPP

Läs rad

WINDOWS+KOMMA eller **WINDOWS+NUM 5**

Nästa Kolumn

WINDOWS+ALT+PIL HÖGER

Föregående Kolumn

WINDOWS+ALT+PIL VÄNSTER

Läs kolumn

WINDOWS+PUNKT

Nästa cell i raden

ALT+CTRL+PIL HÖGER

Föregående cell i raden

ALT+CTRL+PIL VÄNSTER

Cell under i kolumnen

ALT+CTRL+PIL NER

Cell över i kolumnen

ALT+CTRL+PIL UPP

Flytta till tabellcell

CTRL+WINDOWS+J

Återgå till föregående cell

CTRL+WINDOWS+SKIFT+J

Platsmärken

Sätt temporärt platsmärke (permanent märke i Word)

CTRL+WINDOWS+K

Lägg till, ta bort, ändra eller byt namn på permanenta platsmärken

CTRL+SKIFT+K

Flytta till nästa eller föregående Platsmärke

K eller **SKIFT+K**

Läs text vid platsmärke 1 till 4

7 till **0** på sifferraden

Flytta till Platsmärke 1 till 4

SKIFT+ 7 till **0** på siffrerad

Återvänd till Platsmärke i Word

ALT+WINDOWS+K

Markera text från platsmärke till markörposition

INSERT+MELLANSLAG följt av **M**

Frames

Nästa Frame

M

Föregående Frame

SKIFT+M

Lista med frames

INSERT+F9

Element

Nästa Element av Samma sort

S

Föregående Element av Samma sort

SKIFT+S

Nästa annorlunda element (Different)

D

Föregående annorlunda Element

SKIFT+D

Nästa Element

SKIFT+PUNKT

Föregående Element

SKIFT+KOMMA

Markera hela Elementet

F8

Visa hela Elementet

SKIFT+INSERT+F1

Visa detaljerad information om Elementet

CTRL+SKIFT+INSERT+F1

Aktivera "Mus över"

INSERT+CTRL+ENTER

Desktop Kommandon

För att läsa text

Läs Tecken

NUM 5

Läs Tecken Fonetiskt	NUM 5 två gånger i snabb följd
Säg Föregående Tecken	PIL VÄNSTER
Läs Nästa Tecken	PIL HÖGER
Läs Ord	INSERT+NUM 5
Bokstavera Ord	INSERT+NUM 5 två gånger i snabb följd
Läs Föregående Ord	INSERT+PIL VÄNSTER
Läs Nästa Ord	INSERT+PIL HÖGER
Läs rad	INSERT+PIL UPP
Bokstavera Rad	INSERT+PIL UPP två gånger i snabb följd
Läs Föregående Rad	PIL UPP
Läs Nästa Rad	PIL NER
Läs Mening	ALT+NUM 5
Läs Föregående Mening	ALT+PIL UPP (NUM 8)
Läs Nästa Mening	ALT+PIL NER (NUM 2)
Läs Stycke	CTRL+NUM 5
Läs Föregående Stycke	CTRL+PIL UPP
Läs Nästa Stycke	CTRL+PIL NER
Läs till Markör	INSERT+HOME
Läs från Markör	INSERT+PAGE UP
Läs löpande	INSERT+PIL NER (NUM 2)
Backa under Löpande Läsning	PIL VÄNSTER
Framåt under Löpande Läsning	PIL HÖGER
Säg Färg	INSERT+5 på siffrerad
Öka talhastighet under löpande läsning	PAGE UP

Minska talhastighet under löpande läsning	PAGE DOWN
Öka talhastigheten tillfälligt när löpande läsning inte är igång	ALT+CTRL+PAGE UP (NUM 9)
Minska talhastigheten tillfälligt när löpande läsning inte är igång	ALT+CTRL+PAGE DOWN (NUM 3)
Öka talhastigheten permanent när löpande läsning inte är igång	ALT+WINDOWS+CTRL+PAGE UP
Minska talhastigheten permanent när löpande läsning inte är igång	ALT+WINDOWS+CTRL+PAGE DOWN
Starta Skumläsning	CTRL+INSERT+PIL NER (NUM 2)
Ändra Inställning för Skumläsning	CTRL+SKIFT+INSERT+PIL NER (NUM 2)
Visa Skumläsning Sammanfattning	INSERT+WINDOWS+PIL NER (NUM 2)
Slå tal på och av	INSERT+MELLANSLAG, följt av S

Informativa

Avbryt Läsning	CTRL
Säg Typsnitt (Font)	INSERT+F
Läs Fönstertitel	INSERT+T
Läs Fönstrets Namn och Text	INSERT+TABB
JAWS Sök (Find)	CTRL+INSERT+F
JAWS Sök Nästa	INSERT+F3
JAWS Sök Föregående	INSERT+SKIFT+F3
Läs översta raden i fönstret	INSERT+END

Läs Nedersta Raden i Fönstret	INSERT+PAGE DOWN
Läs Markerad Text	INSERT+SKIFT+PIL NER (NUM 2)
Programmets Version	CTRL+INSERT+V

För markörer och mus

PC Markör	NUM PLUS
JAWS Markör	NUM MINUS
Pekmarkör	SKIFT+NUM PLUS
Dra PC Markör till JAWS Markör	INSERT+NUM PLUS
Dra JAWS Markör till PC Markör	INSERT+NUM MINUS
Vänster Muslick	NUM /
Höger Musknapp	NUM *
Dra och Släpp	CTRL+INSERT+NUM /
Begränsa JAWS Markör (Restrict)	INSERT+R

I Dialogrutor

Läs Förvald knapp i Dialogrutan	INSERT+E
Läs Fönstret från Början till Slut	INSERT+B
Läs Ord i Sammanhang (Context)	INSERT+C
Läs Aktuell Kontrolls Snabbtangent	SKIFT+NUM 5
Öppna Kombinationsruta	ALT+PIL NER (NUM 2)
Stäng Kombinationsruta	ALT+PIL UPP (NUM 8)
Notera Förloppsindikators Status	INSERT+TABB

För Hjälp

JAWS Kommandosökning	INSERT+MELLANSLAG , följt av J
Aktuell Hjälp	INSERT+F1
Tangentbordshjälp	INSERT+1
JAWS Hjälp för Programmet	Dubbeltryckning INSERT+F1
Hjälp med snabbtangenter	INSERT+H
Hjälp med Windowstangenter	INSERT+W

Diverse

JAWS Fönster	INSERT+J
Uppdatera skärm	INSERT+ESC
Snabbinställningar	INSERT+V
Kör JAWS Hjälpprogram	INSERT+F2
Avsluta JAWS	INSERT+F4
Dialogrutan Fönsterlista	INSERT+F10
Välj en ikon i systemfältet	INSERT+F11
Säg Systemtiden	INSERT+F12
Grafik-programmet	INSERT+G
Automatisk Grafik Namngivning	CTRL+INSERT+G
Släpp Igenom Nästa	INSERT+3 på siferraden
Virtuellt Fönster (Window)	ALT+INSERT+W
Virtualisera aktuell kontroll	ALT+SKIFT+INSERT+W
Välj Schema	ALT+INSERT+S
Välj Språk	CTRL+WINDOWS+L
Välj Röstprofil	CTRL+INSERT+S

Läs Kolumn 1 till 10 i en Listvy

CTRL+INSERT+n, där n är ett värde från 1, 2, 3 till 0

Kopiera Markerad Text till FS Klippbok (Copy)

INSERT+WINDOWS+C

Visa Tidigare talat

INSERT+MELLANSLAG följt av **H**

Växla "Audio Ducking"
(Windows 8.1 och senare)

INSERT+MELLANSLAG följt av **D**

Växla Standardläge (Används vid felsökning)

INSERT+MELLANSLAG följt av **Z**

För Frames

Sätt övre vänster hörn

CTRL+SKIFT+Å

Sätt nedre höger hörn

CTRL+SKIFT+” (höger om **Å**)

Skapa Frame efter fönstret

Dubbeltryckning
CTRL+SKIFT+Å

För JAWS Tandem

Avsluta JAWS Tandemsession

INSERT+ALT+T

Skifta mellan måldator och kontrollator (endast från kontrollatorn)

INSERT+ALT+TAB

Skifta Bild På eller Av på kontrollatorn (endast på kontrollatorn)

INSERT+CTRL+SKIFT+V

För Sökaren

Öppna Sökaren

INSERT+MELLANSLAG, följt av **R**

Starta Sökaren med dess primära uppslagskälla

INSERT+WINDOWS+R

För SkärmOCR

Tolka dokument från skanner eller PEARL

INSERT+MELLANSLAG, följt av **O** och sedan **A**

Tolka aktuellt PDF-dokument

INSERT+MELLANSLAG, följt av **O** och sedan **D**

Tolka aktuellt programfönster

INSERT+MELLANSLAG, följt av **O** och sedan **W**

Tolka hela skärmen

INSERT+MELLANSLAG, följt av **O** och sedan **S**

Tolka aktuell markerad kontroll

INSERT+MELLANSLAG, följt av **O** och sedan **C**

Avbryt pågående tolkning

INSERT+MELLANSLAG, följt av **O** och sedan **Q**

Ge hjälpmeddelande för OCR-kommandon

INSERT+MELLANSLAG, följt av **O** och sedan **FRÅGETECKEN**

För pekmarkör

Pekmarkör

SKIFT+NUM PLUS

Nästa Objekt

PIL HÖGER eller **TABB**

Föregående Objekt

PIL VÄNSTER eller **SKIFT+TABB**

Nästa Objekt efter Typ

PIL NER

Föregående Objekt efter Typ

PIL UPP

Skifta mellan olika typer för Objektnavigering

PAGE UP eller **PAGE DOWN**

Första Objektet

CTRL+HOME

Sista Objektet

CTRL+END

Läs aktuellt Objekt

INSERT+PIL UPP

Löpande läsning med pekmarkör

INSERT+PIL NER (NUM 2)

Dra pekmarkör till objekt med fokus

INSERT+NUM PLUS

Textvisning

NUM SNEDSTRECK eller **INSERT+ENTER**

Avancerad navigering

NUM *

Laptop Tangentbordskommando

För att läsa text

Läs Tecken

CAPS LOCK+KOMMA

Läs Tecken Fonetiskt

Dubbeltryckning **CAPS LOCK+KOMMA**

Säg Föregående Tecken

CAPS LOCK+M

Läs Nästa Tecken

CAPS LOCK+PUNKT

Läs Ord

CAPS LOCK+K

Bokstavera Ord

Dubbeltryckning **CAPS LOCK+K**

Läs Föregående Ord

CAPS LOCK+J

Läs Nästa Ord

CAPS LOCK+L

Läs rad

CAPS LOCK+I

Bokstavera Rad

Dubbeltryckning **CAPS LOCK+I**

Läs Föregående Rad

CAPS LOCK+U

Läs Nästa Rad

CAPS LOCK+O

Läs Mening

CAPS LOCK+H

Läs Föregående Mening

CAPS LOCK+Y

Läs Nästa Mening

CAPS LOCK+N

Läs Stycke


CAPS LOCK+CTRL+I

Läs Föregående Stycke

CAPS LOCK+CTRL+U

Läs Nästa Stycke

CAPS LOCK+CTRL+O

Läs till Markör	CAPS LOCK+SKIFT+J
Läs från Markör	CAPS LOCK+SKIFT+L
Läs löpande	CAPS LOCK+A
Backa under Löpande Läsning	PIL VÄNSTER
Framåt under Löpande Läsning	PIL HÖGER
Säg Färg	CAPS LOCK+5
Öka talhastighet under löpande läsning	PAGE UP
Minska talhastighet under löpande läsning	PAGE DOWN
Öka talhastigheten tillfälligt när löpande läsning inte är igång	ALT+CTRL+PAGE UP (NUM 9)
Minska talhastigheten tillfälligt när löpande läsning inte är igång	ALT+CTRL+PAGE DOWN (NUM 3)
Öka talhastigheten permanent när löpande läsning inte är igång	ALT+WINDOWS+CTRL+PAGE UP
Minska talhastigheten permanent när löpande läsning inte är igång	ALT+WINDOWS+CTRL+PAGE DOWN
Starta Skumläsning	CAPS LOCK+CTRL+PIL NER
Ändra Inställning för Skumläsning	CAPS LOCK+CTRL+SKIFT+PIL NER
Visa Skumläsning Sammanfattning	CAPS LOCK+WINDOWS+PIL NER
Slå tal på och av	CAPS LOCK+MELLANSLAG, följt av S
Informativa	
Avbryt Läsning	CTRL

Säg Typsnitt (Font)	CAPS LOCK+F
Läs Fönstertitel	CAPS LOCK+T
Läs Fönstrets Namn och Text	CAPS LOCK+TABB
JAWS Sök (Find)	CAPS LOCK+ CTRL+F
JAWS Sök Nästa	CAPS LOCK+F3
JAWS Sök Föregående	CAPS LOCK+SKIFT+F3
Läs översta raden i fönstret	CAPS LOCK+SKIFT+Y
Läs Nedersta Raden i Fönstret	CAPS LOCK+SKIFT+N
Läs Markerad Text	CAPS LOCK+SKIFT+A
Programmets Version	CAPS LOCK+CTRL+V

För markörer och mus

PC Markör	CAPS LOCK+Ö
JAWS Markör	CAPS LOCK+P
Pekmarkör	SKIFT+CAPS LOCK+Ö
Dra PC Markör till JAWS Markör	CAPS LOCK+Ä
Dra JAWS Markör till PC Markör	CAPS LOCK+Å
Vänster Muslick	CAPS LOCK+8
Höger Musknapp	CAPS LOCK+9
Vänster Musknapp Lås	CTRL+WINDOWS+8
Höger Musknapp Lås	CTRL+WINDOWS+9
Dra och Släpp	CAPS LOCK+CTRL+8
Begränsa JAWS Markör (Restrict)	CAPS LOCK+R

I Dialogrutor

Läs Förvald knapp i Dialogrutan	CAPS LOCK+E
---------------------------------	--------------------

Läs Fönster i Tabbordning	CAPS LOCK+B
Läs Ord i Sammanhang (Context)	CAPS LOCK+C
Läs Aktuell Kontrolls Snabbtangent	CAPS LOCK+SKIFT+KOMMA
Öppna Kombinationsruta	ALT+PIL NER (NUM 2)
Stäng Kombinationsruta	ALT+PIL UPP (NUM 8)
Notera Förloppsindikators Status	CAPS LOCK+TABB

För Hjälp

JAWS Kommandosökning	CAPS LOCK+MELLANSLAG, följt av J
Aktuell Hjälp	CAPS LOCK+F1
Tangentbordshjälp	CAPS LOCK+1
JAWS Hjälp för Programmet	Dubbeltryckning CAPS LOCK+F1
Hjälp med snabbtangenter	INSERT+H
Hjälp med Windowstangenter	CAPS LOCK+W

Diverse

JAWS Fönster	INSERT+J
Uppdatera skärm	CAPS LOCK+ESC
Snabbinställningar	CAPS LOCK+V
Kör JAWS Hjälpprogram	CAPS LOCK+F2
Avsluta JAWS	CAPS LOCK+F4
Dialogrutan Fönsterlista	CAPS LOCK+F10
Välj en ikon i systemfältet	CAPS LOCK+F11
Säg Systemtiden	CAPS LOCK+F12

Grafik-programmet	CAPS LOCK+G
Automatisk Grafik Namngivning	CAPS LOCK+CTRL+G
Släpp Igenom Nästa	CAPS LOCK+3
Läs Kolumn 1 till 10 i en Listvy	CTRL+INSERT+n , där n är ett värde från 1, 2, 3 till 0
Kopiera Markerad Text till FS Klippbok (Copy)	CAPS LOCK+WINDOWS+C
Visa Tidigare talat	CAPS LOCK+MELLANSLAG följt av H
Växla "Audio Ducking" (Windows 81 och senare)	CAPS LOCK+MELLANSLAG följt av D
Växla Standardläge (Används vid felsökning)	CAPS LOCK+MELLANSLAG följt av Z

För Frames

Sätt övre vänster hörn	CTRL+SKIFT+Å
Sätt nedre höger hörn	CTRL+SKIFT+” (höger om Å)
Skapa Frame efter fönstret	CTRL+SKIFT+Å dubbeltryckning

För JAWS Tandem

Avsluta JAWS Tandemsession	INSERT+ALT+T
Skifta mellan måldator och kontrollator (endast från kontrollatorn)	INSERT+ALT+TAB
Skifta Bild På eller Av på kontrollatorn (endast på kontrollatorn)	INSERT+CTRL+SKIFT+V

För Sökaren

Öppna Sökaren	CAPS LOCK+MELLANSLAG , följt av R
---------------	--

Starta Sökaren med dess primära uppslagskälla

CAPS LOCK+WINDOWS+R

För SkärmOCR

Tolka dokument från skanner eller PEARL

CAPS LOCK+MELLANSLAG följt av **O** och sedan **A**

Tolka aktuellt PDF-dokument

CAPS LOCK+MELLANSLAG, följt av **O** och sedan **D**

Tolka aktuellt programfönster

CAPS LOCK+MELLANSLAG, följt av **O** och sedan **W**

Tolka hela skärmen

CAPS LOCK+MELLANSLAG, följt av **O** och sedan **S**

Tolka aktuell markerad kontroll

CAPS LOCK+MELLANSLAG, följt av **O** och sedan **C**

Avbryt pågående tolkning

CAPS LOCK+MELLANSLAG, följt av **O** och sedan **Q**

Ge hjälpmeddelande för OCR-kommandon

CAPS LOCK+MELLANSLAG, följt av **O** och sedan **FRÅGETECKEN**

För pekmarkör

Pekmarkör

SKIFT+CAPS LOCK+Ö

Nästa Objekt

PIL HÖGER eller **TABB**

Föregående Objekt

PIL VÄNSTER eller **SKIFT+TABB**

Nästa Objekt efter Typ

PIL NER

Föregående Objekt efter Typ

PIL UPP

Skifta mellan olika typer för Objektnavigering

PAGE UP eller **PAGE DOWN**

Första Objektet

CTRL+HOME

Sista Objektet

CTRL+END

Läs aktuellt Objekt

CAPS LOCK+I

Löpande läsning med pekmarkör

CAPS LOCK+PIL NER

Dra pekmarkör till objekt med fokus

CAPS LOCK+Ä

Textvisning

INSERT+ENTER

Avancerad navigering

CAPS LOCK+A

Windows Kommandon

Allmänna

Hjälp

F1

Öppna Startmenyn

WINDOWS eller CTRL+ESC

Starta Utforskaren

WINDOWS+E

Öppna Dialogen Kör

WINDOWS+R

Sök Fil eller Mapp från Skrivbordet

F3

Minimera Alla Program

WINDOWS+M

Skifta mellan öppna program

ALT+TABB

Stäng aktuellt program

ALT+F4

För Windows och Menyer

Öppna menyn för programkontroll

ALT+MELLANSLAG

Flytta till aktuellt programs menyrad

ALT

Välj ett menyalternativ

ENTER

Flytta mellan menyer

ALT, PILTANGENTER

Avbryt eller stäng en meny

ESC

Avbryt eller stäng en meny

ALT

Öppna menyn för fönsterkontroll

ALT+STRECK (-)

Stäng ett underfönster

CTRL+F4

Öppna Snabbmenyn

SNABBMENY eller **SKIFT+F10**

I Dialogrutor

Flytta mellan dialogens kontroller

TABB

Flytta bakåt mellan dialogens kontroller

SKIFT+TABB

Flytta till annan flik

CTRL+TABB

Flytta andra hållet mellan flikar

CTRL+SKIFT+TABB

Markera eller avmarkera i lista

MELLANSLAG eller
CTRL+MELLANSLAG

Kryssa i och ur kryssruta

MELLANSLAG

För att läsa text

Flytta ett tecken vänster

PIL VÄNSTER

Flytta ett tecken höger

PIL HÖGER

Flytta ett ord vänster

CTRL+PIL VÄNSTER

Flytta ett ord höger

CTRL+PIL HÖGER

Flytta till början av raden

HOME

Flytta till slutet av raden

END

Flytta ett stycke upp

CTRL+PIL UPP

Flytta ett stycke ner

CTRL+PIL NER

Rulla upp en skärm

PAGE UP

Rulla ner en skärm

PAGE DOWN

Flytta till början

CTRL+HOME

Flytta till slutet

CTRL+END

För redigering av text

Kopiera	CTRL+C
Klipp ut	CTRL+X
Klistra in	CTRL+V
Läs innehållet i klippbordet (Desktop eller Laptop Layout)	WINDOWS+INSERT+X eller WINDOWS+CAPS LOCK+X
Läs innehållet i klippbordet (Desktop eller Laptop Layout)	INSERT+MELLANSLAG följt av C eller CAPS LOCK+MELLANSLAG följt av C
Ångra	CTRL+Z
Radera aktuellt tecken	DELETE
Ta bort föregående tecken	BACKSTEG
Markera ett tecken vänster	SKIFT+PIL VÄNSTER
Markera ett tecken höger	SKIFT+PIL HÖGER
Markera ett ord vänster	CTRL+SKIFT+PIL VÄNSTER
Markera ett ord höger	CTRL+SKIFT+PIL HÖGER
Markera till början av raden	SKIFT+HOME
Markera till slutet av raden	SKIFT+END
Markera till början	CTRL+SKIFT+HOME
Markera till slutet	CTRL+SKIFT+END
Markera allt	CTRL+A

För Windows Utforskaren

Ta bort filer	DELETE
Byt namn på fil eller mapp	F2
Öppna Egenskaper för vald fil eller mapp	ALT+ENTER
Uppdatera fönstret	F5

Byt mellan delfönster

TABB och **SKIFT+TABB**

Upp en nivå

BACKSTEG

Pekgester

Gester för peknavigering, textläsning och talinställningar

Gest	Peknavigering	Textläsning	Talinställningar
Tryck med ett finger	Läs objektet på aktuell position (flytta runt ditt finger på skärmen för att utforska den)	Läs objektet på aktuell position (flytta runt ditt finger på skärmen för att utforska den)	-
Delad tryckning	Läs tecknet på aktuell position under utforskningen	Läs tecknet på aktuell position under utforskningen	-
Delad dubbeltryckning	Läs ordet på aktuell position under utforskningen	Läs ordet på aktuell position under utforskningen	-
Svep höger eller vänster	Nästa eller föregående objekt	Nästa eller föregående tecken	Öka eller minska talhastighet
Svep uppåt eller nedåt	Nästa eller föregående objekt (av typen som satts genom en tvåfingers-svep till höger eller vänster)	Nästa eller föregående rad (där pil upp/ner fungerar för att flytta rad för rad)	Minska eller öka huvudvolymen
Tvåfingrars svep höger eller vänster	Skiftar framåt eller bakåt genom typer avnavigerings-element, som regioner, rubriker, listobjekt mm.	Nästa eller föregående ord	-
Tvåfingrars svep uppåt	Läs aktuellt objekt	Föregående stycke (skickar CTRL+PIL UPP)	-
Tvåfingrars	Läs löpande	Föregående stycke	-

svep nedåt		(skickar CTRL+PI NER)	
Trippeltryck	Markera eller avmarkera ett objekt i en lista, öka värdet av ett skjutreglage	Skifta textmarkering	Skifta pekmarkör på/av
Tvåfingrars trippeltryck	Läs markerad text	Läs markerad text	-
Trefingrars svep vänster eller höger	-	Början eller slutet på aktuell rad (skickar en JAWS-END/HOME)	-
Trefingrars svep uppåt eller nedåt	Första eller sista element	Början eller slutet av texten (skickar en CTRL+HOME/END)	-
Fyrafingrars svep nedåt eller uppåt	-	Flytta ner eller upp en sida på skärmen (skickar en PAGE DOWN/UP)	-
Fyrafingrars svep ned- upp	Skifta Windows pektangentbord på/av	Skifta Windows pektangentbord på/av	-
Fyrafingrars dubbeltryck	Listar gester för peknavigering	Listar gester för textläsning	Listar gester för talinställningar

Gester för generella Windows- och JAWS-kommandon

Gest	Aktion
Dubbeltryck	Aktivera aktuellt element eller tryck på det (fungerar för både peknavigering och textläsning)
Tvåfingrars svep höger-vänster	Escape (skickar ESC för både peknavigering och textläsning)

Tvåfingrars svep upp-ner	Stäng program (för både peknavigering och textläsning)
Trefingrars svep ned-upp	Skifta textvisningsfönster för element med textnamn som inte stödjer normal markörnavigering, som knappar och listobjekt
Tvåfingrars tryck	Tysta tal
Tvåfingrars dubbeltryck	Samma som att tryck på SNABBMENY tangenten
Tvåfingrars nyp ihop eller sära	Skiftar Windows inbyggda zoomfunktion
Tvåfingrars rotering medurs	Byt till nästa gestläge
Tvåfingrars rotering moturs	Byt till föregående gestläge
Trefingrars dubbeltryck	Skifta tal på/av
Trefingrars svep nedåt	Rulla upp peknavigering
Trefingrars svep uppåt	Rulla ned peknavigering
Trefingrars svep vänster	Rulla höger peknavigering
Trefingrars svep höger	Rulla vänster peknavigering
Fyrfingrars tryck	Visa aktuell gest-hjälp
Fyrfingrars trippeltryck	Gestövnings-läge, liknande tangentbordshjälp
Femfingrars tryck	JAWS Hjälpprogram (om gestläget inte redan är i pekläge, när detta kommando används kommer läget att sättas till pekläge).
Femfingrars dubbeltryck	JAWS-fönstret (om gestläget inte redan är i pekläge när detta kommando används kommer läget att sättas till pekläge).
Femfingrars trippeltryck	Avsluta JAWS (om gestläget inte redan är i pekläge, när detta kommando används kommer läget

	att sättas till pekläge).
--	---------------------------