

I nya Zoomtext 11 har man ändrat alla Kortkommandon för att undvika konflikter med andra program, och för att få ett mer logiskt upplägg. Har man jobbat i många år med tidigare versioner av Zoomtext finns möjligheten att ändra så även Zoomtext 11 får gamla kortkommandon.

- Öppna menyn Zoomtext och gå till Kortkommando.
- Knappen importera kortkommandon.
- Välj fil: ZT_11_legacy_sv_SE.zxc och tryck Öppna.
- Nu visas dom snabbtangenter som användes i version 10.1, med undantag av några kommandon som ändrats på grund av konflikt. Kommandot för att stänga av Zoomtetxt var tidigare Alt+Delete, är nu ändrat till Alt+Insert, som växlar mellan av och på.
- Tryck OK för att stänga fönstret Kommandon.

Vill man alltid att Zoomtext ska starta med dessa kommandon, måste dom sparas som grundinställning.

- Öppna menyn Zoomtext, gå till konfiguration och spara som grundinställning.

Lista med vanliga kommandon

Funktion	Kommando
Zoomtext Av /På	Alt+Insert
Öka förstoring	Alt+ Num+
Minska förstoring	Alt+ Num-
Överblick	Ctrl+Skift+V
Färg på /av	Ctrl+Skift+C
Förstoringsmetod	CTRL+SKIFT+V
AppLäsare (Start och stopp med Enter, Esc avbryter läsare)	Alt+Skift+A
DocLäsare (Start och stopp med Enter, Esc avbryter läsare)	Alt+Skift+D
Växla från förstoring till 1X	CapsLock+Enter
Tal av/på	Alt+Skift+S
Öka talhastighet	Ctrl+Num+
Minska talhastighet	Ctrl+Num-