

Snabbstart Fusion 2021



Förstoring

Beskrivning	Desktop layout kommando
Zooma in / ut	CAPS LOCK+PIL UPP / PIL NER
Zooma till 1x (skifta)	CAPS LOCK +ENTER
Förbättra färger På/Av	CAPS LOCK+C
Visa användarfönster	CAPS LOCK +CTRL+U
All förstoring och tal På/Av utan att avsluta Fusion	CAPS LOCK +CTRL+ ENTER

Tal På/Av

Beskrivning	Desktop layout kommando
Röst På/Av	CAPS LOCK+ALT+ENTER
Tyst	CTRL

Hastighet

Beskrivning	Kommando
Öka röst hastighet – permanent	CTRL+ALT+WIN+ PAGE UP
Minska röst hastighet – permanent	CTRL+ALT+WIN+ PAGE DOWN
Öka röst hastighet – tillfälligt	CTRL+ALT+PAGE UP
Minska röst hastighet – tillfälligt	CTRL+ALT+PAGE DOWN
Öka rösthastighet under läsning	PAGE UP
Minska rösthastighet under läsning	PAGE DOWN

Läskommandon

Beskrivning	Desktop layout kommando
Löpande läsning för kontinuerlig läsning av Webbsidor eller dokument	INSERT+PIL NER
Tyst	CTRL
Läs tecken	NUMERISK 5
Läs ord	INSERT +NUMERISK 5
Bokstavera ord	INSERT+NUMERISK 5 två gånger
Läs föregående ord	INSERT+PIL VÄNSTER
Läs nästa ord	INSERT+PIL HÖGER
Läs rad	INSERT+PIL UPP
Läs till markör	INSERT+HOME (7)
Läs Från markör	INSERT+PAGE UP (9)
Läs nedersta raden i fönstret	INSERT+ PAGE DOWN (3)
Läs översta raden i fönstret	INSERT+END (1)

OCR Snabbtangenter

Beskrivning	Kommando
Tolka bilder fångade av skanner.	INSERT+MELLANSLAG, O, A
Tolka bildfil	INSERT+MELLANSLAG, O, F
Tolka PDF fil	INSERT+MELLANSLAG, O, D
Tolka aktivt programfönster	INSERT+MELLANSLAG, O, W
Tolka hela skärmen	INSERT+MELLANSLAG, O, S
Tolka ikon eller knapp	INSERT+MELLANSLAG, O, C
Avbryt tolkning	INSERT+MELLANSLAG, O, Q
Information om tillgängliga OCR kommandon	INSERT+MELLANSLAG, O, ?