

# Tangentbordskommando

---

## Internet Explorer Kommandon

**Obs:** JAWS Hjälpsystem innehåller detaljerad information om att använda Internet Explorer. När du är i webbläsaren, håll **INSERT** inne och tryck **F1** två gånger i snabb följd. När JAWS hjälp är öppen, tryck **F6** för att flytta till fönstret med hjälpavsnitt.

### Allmänna

|  |  |
|--|--|
| Bakåt en sida                            | <b>ALT+PIL VÄNSTER</b> eller <b>BACKSTEG</b> |
| Framåt en sida                           | <b>ALT+PIL HÖGER</b>                         |
| Gå till startsidan                       | <b>ALT+HOME</b>                              |
| Läs adressfältet                         | <b>INSERT+A</b>                              |
| Nästa länk                               | <b>TABB</b>                                  |
| Föregående länk                          | <b>SKIFT+TABB</b>                            |
| Öppna/Följ länk                          | <b>ENTER</b>                                 |
| Lista med frames                         | <b>INSERT+F9</b>                             |
| Lista med länkar                         | <b>INSERT+F7</b>                             |
| Lista med rubriker                       | <b>INSERT+F6</b>                             |
| Rubrik på nivå                           | <b>1 till 6</b>                              |
| Virtuella HTML-funktioner                | <b>INSERT+F3</b>                             |
| Aktivera "Mus över"                      | <b>CTRL+INSERT+ENTER</b>                     |
| Flytta till nästa klickbara element      | <b>STRECK</b>                                |
| Flytta till föregående klickbara element | <b>SKIFT+STRECK</b>                          |
| Välj ett klickbart element               | <b>INSERT+CTRL+STRECK</b>                    |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Välj ett VidMusÖver-element         | <b>INSERT+CTRL+Ö</b>  |
| JAWS Sök nästa och föregående       | <b>F3</b> och <b>SKIFT+F3</b><br>(Endast Internet Explorer) |
| Lägg till Anpassad etikett          | <b>CTRL+INSERT+TABB</b>                                     |
| Flytta till nästa Region            | <b>R</b>  |
| Flytta till föregående Region       | <b>SKIFT+R</b>  |
| Välj en Region                      | <b>INSERT+CTRL+R</b>  |
| ARIA Dra-och-släpp                  | <b>WINDOWS+CTRL+´</b> (apostrof till vänster om backsteg)   |
| ARIA-område textfilter              | <b>WINDOWS+CTRL+-</b> (streck till vänster om höger skift)  |
| Öppna guiden Flexibel Webb          | <b>INSERT+MELLANSLAG</b> följt av <b>X</b>                  |
| Skifta tillfälligt smart navigering | <b>INSERT+X</b>   |

## **Flikhantering snabbkommandon**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Öppna en ny flik                    | <b>CTRL+T</b>                                    |
| Öppna en ny flik från adressfältet  | <b>ALT+ENTER</b> (i adressfältet)                |
| Öppna en ny flik från sökfältet     | <b>ALT+ENTER</b> (i adressfältet)                |
| Visa en lista med öppna flikar      | <b>CTRL+SKIFT+Q</b>                              |
| Hoppa till föregående flik          | <b>CTRL+SKIFT+TABB</b>                           |
| Hoppa till ett speciellt fliknummer | <b>CTRL+n</b> , där n är en siffra från 1 till 8 |
| Hoppa till sista flik               | <b>CTRL+9</b>                                    |
| Stäng aktuell flik                  | <b>CTRL+W</b> eller <b>CTRL+F4</b>               |
| Stäng alla flikar                   | <b>ALT+F4</b>                                    |
| Stäng alla andra flikar             | <b>CTRL+ALT+F4</b>                               |

|  |  |
|--|--|
| Öppna länkar i en ny flik i bakgrunden       | <b>CTRL+ENTER</b>  |
| Öppna länkar i en ny flik i förgrunden       | <b>CTRL+SKIFT+ENTER</b>  |
| Öppnar och sätter fokus på trädvyn för Feeds | <b>CTRL+G</b>  |
| Prenumerera på Feeds eller WebSlices         | <b>ALT+J</b><br>(Internet Explorer 8 eller senare för WebSlices) |

## Navigeringstangenter

**Tips:** Om du håller **SKIFT** inne innan du trycker någon av följande Navigeringstangenter, kan du hoppa till föregående förekomst av det elementet. Till exempel, tryck **A** för att flytta till nästa radioknapp, tryck **SKIFT+A** för att hoppa till föregående radioknapp. Om du håller **CTRL+INSERT** inne när du trycker på tangenter med en asterisk (\*), visar JAWS en lista med dessa element på sidan.

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Nästa Radioknapp                     | <b>A*</b> |
| Nästa Knapp (Button)                 | <b>B*</b> |
| Nästa Kombinationsruta (Combo Box)   | <b>C*</b> |
| Nästa annorlunda element (Different) | <b>D</b>  |
| Nästa Skrivfält (Edit box)           | <b>E*</b> |
| Nästa Formulärkontroll               | <b>F</b>  |
| Nästa Grafik                         | <b>G*</b> |
| Nästa Rubrik (Heading)               | <b>H</b>  |
| Nästa objekt i en lista (Item)       | <b>I</b>  |
| Hoppa till rad (Jump)                | <b>J*</b> |
| Nästa Platsmärke                     | <b>K*</b> |
| Nästa Lista                          | <b>L*</b> |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Nästa Frame                        | <b>M</b>           |
| Hoppa över länkar                  | <b>N</b>           |
| Nästa Objekt-etikett               | <b>O</b>           |
| Nästa Stycke (Paragraph)           | <b>P*</b>          |
| Flytta till Huvudregion            | <b>Q</b>           |
| Nästa Region                       | <b>R*</b>          |
| Nästa Element av Samma sort        | <b>S</b>           |
| Nästa Tabell                       | <b>T*</b>          |
| Nästa Obesökta Länk<br>(Unvisited) | <b>U</b>           |
| Nästa besökta länk (Visited)       | <b>V</b>           |
| Nästa Kryssruta                    | <b>X*</b>          |
| Nästa Avsnitt                      | <b>Z*</b>          |
| Nästa separator                    | <b>Streck</b>      |
| Nästa Element                      | <b>SKIFT+PUNKT</b> |
| Föregående Element                 | <b>SKIFT+KOMMA</b> |

## **Formulär**

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Aktivera Formulärläge                 | <b>ENTER</b>            |
| Lämna Formulärläge                    | <b>NUM PLUS</b>         |
| Lista Formulärfält                    | <b>INSERT+F5</b>        |
| Första Formulärfält                   | <b>INSERT+CTRL+HOME</b> |
| Nästa Formulärfält                    | <b>F</b>                |
| Föregående Formulärfält               | <b>SKIFT+F</b>          |
| Sista Formulärfält                    | <b>INSERT+CTRL+END</b>  |
| Nästa Radioknapp                      | <b>A</b>                |
| Föregående Radioknapp                 | <b>SKIFT+A</b>          |
| Lista Radioknappar                    | <b>CTRL+INSERT+A</b>    |
| Nästa Knapp (Button)                  | <b>B</b>                |
| Föregående Knapp                      | <b>SKIFT+B</b>          |
| Lista Knappar                         | <b>CTRL+INSERT+B</b>    |
| Nästa Kombinationsruta<br>(Combo Box) | <b>C</b>                |
| Föregående Kombinationsruta           | <b>SKIFT+C</b>          |
| Lista Kombinationsrutor               | <b>CTRL+INSERT+C</b>    |
| Nästa Skrivfält (Edit box)            | <b>E</b>                |
| Föregående Skrivfält                  | <b>SKIFT+E</b>          |
| Lista Skrivfält                       | <b>CTRL+INSERT+E</b>    |
| Nästa Kryssruta                       | <b>X</b>                |
| Föregående Kryssruta                  | <b>SKIFT+X</b>          |
| Lista Kryssrutor                      | <b>CTRL+INSERT+X</b>    |

## Tabeller

|   |   |
|---|---|
| Lista med tangentkommandon för tabellnavigering | <b>INSERT+MELLANSLAG</b> , följt av <b>T</b> och sedan <b>FRÅGETECKEN</b> |
| Nästa Tabell                                    | <b>T</b>  |
| Föregående Tabell                               | <b>SKIFT+T</b>  |
| Välj Tabell                                     | <b>F8</b>   |
| Nästa rad                                       | <b>WINDOWS+ALT+PIL NER</b>  |
| Föregående rad                                  | <b>WINDOWS+ALT+PIL UPP</b>  |
| Läs rad   | <b>WINDOWS+KOMMA</b> eller <b>WINDOWS+NUM 5</b>                           |
| Nästa Kolumn                                    | <b>WINDOWS+ALT+PIL HÖGER</b>  |
| Föregående Kolumn                               | <b>WINDOWS+ALT+PIL VÄNSTER</b>  |
| Läs kolumn                                      | <b>WINDOWS+PUNKT</b>  |
| Nästa cell i raden                              | <b>ALT+CTRL+PIL HÖGER</b>   |
| Föregående cell i raden                         | <b>ALT+CTRL+PIL VÄNSTER</b>   |
| Cell under i kolumnen                           | <b>ALT+CTRL+PIL NER</b>   |
| Cell över i kolumnen                            | <b>ALT+CTRL+PIL UPP</b>   |
| Flytta till tabellcell                          | <b>CTRL+WINDOWS+J</b>   |
| Återgå till föregående cell                     | <b>CTRL+WINDOWS+SKIFT+J</b>   |

## Platsmärken

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Sätt temporärt platsmärke (permanent märke i Word)                 | <b>CTRL+WINDOWS+K</b>                 |
| Lägg till, ta bort, ändra eller byt namn på permanenta platsmärken | <b>CTRL+SKIFT+K</b>                   |
| Flytta till nästa eller föregående Platsmärke                      | <b>K</b> eller <b>SKIFT+K</b>         |
| Läs text vid platsmärke 1 till 4                                   | <b>7</b> till <b>0</b> på sifferraden |

|  |  |
|--|--|
| Flytta till Platsmärke 1 till 4                  | <b>SKIFT+ 7</b> till <b>0</b> på siffrerad |
| Återvänd till Platsmärke i Word                  | <b>ALT+WINDOWS+K</b>                       |
| Markera text från platsmärke till markörposition | <b>INSERT+MELLANSLAG</b> följt av <b>M</b> |

## Frames

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Nästa Frame      | <b>M</b>         |
| Föregående Frame | <b>SKIFT+M</b>   |
| Lista med frames | <b>INSERT+F9</b> |

## Element

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Nästa Element av Samma sort              | <b>S</b>                    |
| Föregående Element av Samma sort         | <b>SKIFT+S</b>              |
| Nästa annorlunda element (Different)     | <b>D</b>                    |
| Föregående annorlunda Element            | <b>SKIFT+D</b>              |
| Nästa Element                            | <b>SKIFT+PUNKT</b>          |
| Föregående Element                       | <b>SKIFT+KOMMA</b>          |
| Markera hela Elementet                   | <b>F8</b>                   |
| Visa hela Elementet                      | <b>SKIFT+INSERT+F1</b>      |
| Visa detaljerad information om Elementet | <b>CTRL+SKIFT+INSERT+F1</b> |
| Aktivera "Mus över"                      | <b>INSERT+CTRL+ENTER</b>    |

## Desktop Kommandon

### För att läsa text

|            |              |
|------------|--------------|
| Läs Tecken | <b>NUM 5</b> |
|------------|--------------|

|  |  |
|--|--|
| Läs Tecken Fonetiskt                   | <b>NUM 5</b> två gånger i snabb följd          |
| Säg Föregående Tecken                  | <b>PIL VÄNSTER</b>                             |
| Läs Nästa Tecken                       | <b>PIL HÖGER</b>                               |
| Läs Ord                                | <b>INSERT+NUM 5</b>                            |
| Bokstavera Ord                         | <b>INSERT+NUM 5</b> två gånger i snabb följd   |
| Läs Föregående Ord                     | <b>INSERT+PIL VÄNSTER</b>                      |
| Läs Nästa Ord                          | <b>INSERT+PIL HÖGER</b>                        |
| Läs rad                                | <b>INSERT+PIL UPP</b>                          |
| Bokstavera Rad                         | <b>INSERT+PIL UPP</b> två gånger i snabb följd |
| Läs Föregående Rad                     | <b>PIL UPP</b>                                 |
| Läs Nästa Rad                          | <b>PIL NER</b>                                 |
| Läs Mening                             | <b>ALT+NUM 5</b>                               |
| Läs Föregående Mening                  | <b>ALT+PIL UPP (NUM 8)</b>                     |
| Läs Nästa Mening                       | <b>ALT+PIL NER (NUM 2)</b>                     |
| Läs Stycke                             | <b>CTRL+NUM 5</b>                              |
| Läs Föregående Stycke                  | <b>CTRL+PIL UPP</b>                            |
| Läs Nästa Stycke                       | <b>CTRL+PIL NER</b>                            |
| Läs till Markör                        | <b>INSERT+HOME</b>                             |
| Läs från Markör                        | <b>INSERT+PAGE UP</b>                          |
| Läs löpande                            | <b>INSERT+PIL NER (NUM 2)</b>                  |
| Backa under Löpande Läsning            | <b>PIL VÄNSTER</b>                             |
| Framåt under Löpande Läsning           | <b>PIL HÖGER</b>                               |
| Säg Färg                               | <b>INSERT+5</b> på siffrerad                   |
| Öka talhastighet under löpande läsning | <b>PAGE UP</b>                                 |



|   |  |
|---|--|
| Minska talhastighet under löpande läsning                           | <b>PAGE DOWN</b>                         |
| Öka talhastigheten tillfälligt när löpande läsning inte är igång    | <b>ALT+CTRL+PAGE UP (NUM 9)</b>          |
| Minska talhastigheten tillfälligt när löpande läsning inte är igång | <b>ALT+CTRL+PAGE DOWN (NUM 3)</b>        |
| Öka talhastigheten permanent när löpande läsning inte är igång      | <b>ALT+WINDOWS+CTRL+PAGE UP</b>          |
| Minska talhastigheten permanent när löpande läsning inte är igång   | <b>ALT+WINDOWS+CTRL+PAGE DOWN</b>        |
| Starta Skumläsning  | <b>CTRL+INSERT+PIL NER (NUM 2)</b>       |
| Ändra Inställning för Skumläsning                                   | <b>CTRL+SKIFT+INSERT+PIL NER (NUM 2)</b> |
| Visa Skumläsning Sammanfattning                                     | <b>INSERT+WINDOWS+PIL NER (NUM 2)</b>    |
| Slå tal på och av   | <b>INSERT+MELLANSLAG, följt av S</b>     |

## **Informativa**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Avbryt Läsning               | <b>CTRL</b>            |
| Säg Typsnitt (Font)          | <b>INSERT+F</b>        |
| Läs Fönstertitel             | <b>INSERT+T</b>        |
| Läs Fönstrets Namn och Text  | <b>INSERT+TABB</b>     |
| JAWS Sök (Find)              | <b>CTRL+INSERT+F</b>   |
| JAWS Sök Nästa               | <b>INSERT+F3</b>       |
| JAWS Sök Föregående          | <b>INSERT+SKIFT+F3</b> |
| Läs översta raden i fönstret | <b>INSERT+END</b>      |

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Läs Nedersta Raden i Fönstret | <b>INSERT+PAGE DOWN</b>             |
| Läs Markerad Text             | <b>INSERT+SKIFT+PIL NER (NUM 2)</b> |
| Programmets Version           | <b>CTRL+INSERT+V</b>                |

## **För markörer och mus**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| PC Markör                                 | <b>NUM PLUS</b>          |
| JAWS Markör                               | <b>NUM MINUS</b>         |
| Pekmarkör                                 | <b>SKIFT+NUM PLUS</b>    |
| Dra PC Markör till JAWS Markör            | <b>INSERT+NUM PLUS</b>   |
| Dra JAWS Markör till PC Markör            | <b>INSERT+NUM MINUS</b>  |
| Vänster Muslick                           | <b>NUM /</b>             |
| Höger Musknapp                            | <b>NUM *</b>             |
| Dra och Släpp                             | <b>CTRL+INSERT+NUM /</b> |
| Begränsa JAWS <b>Markör</b><br>(Restrict) | <b>INSERT+R</b>          |

## **I Dialogrutor**

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Läs Förvald knapp i Dialogrutan       | <b>INSERT+E</b>            |
| Läs Fönstret från Början till Slut    | <b>INSERT+B</b>            |
| Läs Ord i Sammanhang<br>(Context)     | <b>INSERT+C</b>            |
| Läs Aktuell Kontrolls<br>Snabbtangent | <b>SKIFT+NUM 5</b>         |
| Öppna Kombinationsruta                | <b>ALT+PIL NER (NUM 2)</b> |
| Stäng Kombinationsruta                | <b>ALT+PIL UPP (NUM 8)</b> |
| Notera Förloppsindikators<br>Status   | <b>INSERT+TABB</b>         |

## För Hjälp

|                            |  |
|----------------------------|--|
| JAWS Kommandosökning       | <b>INSERT+MELLANSLAG</b> , följt av <b>J</b> |
| Aktuell Hjälp              | <b>INSERT+F1</b>                             |
| Tangentbordshjälp          | <b>INSERT+1</b>                              |
| JAWS Hjälp för Programmet  | Dubbeltryckning <b>INSERT+F1</b>             |
| Hjälp med snabbtangenter   | <b>INSERT+H</b>                              |
| Hjälp med Windowstangenter | <b>INSERT+W</b>                              |

## Diverse

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| JAWS Fönster                  | <b>INSERT+J</b>               |
| Uppdatera skärm               | <b>INSERT+ESC</b>             |
| Snabbinställningar            | <b>INSERT+V</b>               |
| Kör JAWS Hjälpprogram         | <b>INSERT+F2</b>              |
| Avsluta JAWS                  | <b>INSERT+F4</b>              |
| Dialogrutan Fönsterlista      | <b>INSERT+F10</b>             |
| Välj en ikon i systemfältet   | <b>INSERT+F11</b>             |
| Säg Systemtiden               | <b>INSERT+F12</b>             |
| Grafik-programmet             | <b>INSERT+G</b>               |
| Automatisk Grafik Namngivning | <b>CTRL+INSERT+G</b>          |
| Släpp Igenom Nästa            | <b>INSERT+3</b> på siferraden |
| Virtuellt Fönster (Window)    | <b>ALT+INSERT+W</b>           |
| Virtualisera aktuell kontroll | <b>ALT+SKIFT+INSERT+W</b>     |
| Välj Schema                   | <b>ALT+INSERT+S</b>           |
| Välj Språk                    | <b>CTRL+WINDOWS+L</b>         |
| Välj Röstprofil               | <b>CTRL+INSERT+S</b>          |

Läs Kolumn 1 till 10 i en Listvy

**CTRL+INSERT+n**, där n är ett värde från 1, 2, 3 till 0

Kopiera Markerad Text till FS Klippbok (Copy)

**INSERT+WINDOWS+C**

Visa Tidigare talat

**INSERT+MELLANSLAG** följt av **H**

Växla "Audio Ducking"  
(Windows 8.1 och senare)

**INSERT+MELLANSLAG** följt av **D**

Växla Standardläge (Används vid felsökning)

**INSERT+MELLANSLAG** följt av **Z**

## För Frames

Sätt övre vänster hörn

**CTRL+SKIFT+Å**

Sätt nedre höger hörn

**CTRL+SKIFT+”** (höger om **Å**)

Skapa Frame efter fönstret

Dubbeltryckning  
**CTRL+SKIFT+Å**

## För JAWS Tandem

Avsluta JAWS Tandemsession

**INSERT+ALT+T**

Skifta mellan måldator och kontrollator (endast från kontrollatorn)

**INSERT+ALT+TAB**

Skifta Bild På eller Av på kontrollatorn (endast på kontrollatorn)

**INSERT+CTRL+SKIFT+V**

## För Sökaren

Öppna Sökaren

**INSERT+MELLANSLAG**, följt av **R**

Starta Sökaren med dess primära uppslagskälla

**INSERT+WINDOWS+R**

## För SkärmOCR

Tolka dokument från skanner eller PEARL

**INSERT+MELLANSLAG**, följt av **O** och sedan **A**

Tolka aktuellt PDF-dokument

**INSERT+MELLANSLAG**, följt av **O** och sedan **D**

Tolka aktuellt programfönster

**INSERT+MELLANSLAG**, följt av **O** och sedan **W**

Tolka hela skärmen

**INSERT+MELLANSLAG**, följt av **O** och sedan **S**

Tolka aktuell markerad kontroll

**INSERT+MELLANSLAG**, följt av **O** och sedan **C**

Avbryt pågående tolkning

**INSERT+MELLANSLAG**, följt av **O** och sedan **Q**

Ge hjälpmeddelande för OCR-kommandon

**INSERT+MELLANSLAG**, följt av **O** och sedan **FRÅGETECKEN**

## För pekmarkör

Pekmarkör

**SKIFT+NUM PLUS**

Nästa Objekt

**PIL HÖGER** eller **TABB**

Föregående Objekt

**PIL VÄNSTER** eller **SKIFT+TABB**

Nästa Objekt efter Typ

**PIL NER**

Föregående Objekt efter Typ

**PIL UPP**

Skifta mellan olika typer för Objektnavigering

**PAGE UP** eller **PAGE DOWN**

Första Objektet

**CTRL+HOME**

Sista Objektet

**CTRL+END**

Läs aktuellt Objekt

**INSERT+PIL UPP**

Löpande läsning med pekmarkör

**INSERT+PIL NER (NUM 2)**

Dra pekmarkör till objekt med fokus

**INSERT+NUM PLUS**

Textvisning

**NUM SNEDSTRECK** eller **INSERT+ENTER**

Avancerad navigering

**NUM \***

## **Laptop Tangentbordskommando**

### **För att läsa text**

Läs Tecken

**CAPS LOCK+KOMMA**

Läs Tecken Fonetiskt

Dubbeltryckning **CAPS LOCK+KOMMA**

Säg Föregående Tecken

**CAPS LOCK+M**

Läs Nästa Tecken

**CAPS LOCK+PUNKT**

Läs Ord

**CAPS LOCK+K**

Bokstavera Ord

Dubbeltryckning **CAPS LOCK+K**

Läs Föregående Ord

**CAPS LOCK+J**

Läs Nästa Ord

**CAPS LOCK+L**

Läs rad

**CAPS LOCK+I**

Bokstavera Rad

Dubbeltryckning **CAPS LOCK+I**

Läs Föregående Rad

**CAPS LOCK+U**

Läs Nästa Rad

**CAPS LOCK+O**

Läs Mening

**CAPS LOCK+H**

Läs Föregående Mening

**CAPS LOCK+Y**

Läs Nästa Mening

**CAPS LOCK+N**

Läs Stycke


**CAPS LOCK+CTRL+I**

Läs Föregående Stycke

**CAPS LOCK+CTRL+U**

Läs Nästa Stycke

**CAPS LOCK+CTRL+O**

|   |  |
|---|--|
| Läs till Markör   | <b>CAPS LOCK+SKIFT+J</b>   |
| Läs från Markör   | <b>CAPS LOCK+SKIFT+L</b>   |
| Läs löpande   | <b>CAPS LOCK+A</b>   |
| Backa under Löpande Läsning   | <b>PIL VÄNSTER</b>   |
| Framåt under Löpande Läsning  | <b>PIL HÖGER</b>   |
| Säg Färg  | <b>CAPS LOCK+5</b>   |
| Öka talhastighet under löpande läsning                              | <b>PAGE UP</b>   |
| Minska talhastighet under löpande läsning                           | <b>PAGE DOWN</b>   |
| Öka talhastigheten tillfälligt när löpande läsning inte är igång    | <b>ALT+CTRL+PAGE UP (NUM 9)</b>  |
| Minska talhastigheten tillfälligt när löpande läsning inte är igång | <b>ALT+CTRL+PAGE DOWN (NUM 3)</b>  |
| Öka talhastigheten permanent när löpande läsning inte är igång      | <b>ALT+WINDOWS+CTRL+PAGE UP</b>  |
| Minska talhastigheten permanent när löpande läsning inte är igång   | <b>ALT+WINDOWS+CTRL+PAGE DOWN</b>  |
| Starta Skumläsning  | <b>CAPS LOCK+CTRL+PIL NER</b>  |
| Ändra Inställning för Skumläsning                                   | <b>CAPS LOCK+CTRL+SKIFT+PIL NER</b> |
| Visa Skumläsning Sammanfattning                                     | <b>CAPS LOCK+WINDOWS+PIL NER</b>   |
| Slå tal på och av   | <b>CAPS LOCK+MELLANSLAG, följt av S</b>  |
| <b>Informativa</b>  |  |
| Avbryt Läsning  | <b>CTRL</b>  |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Säg Typsnitt (Font)           | <b>CAPS LOCK+F</b>        |
| Läs Fönstertitel              | <b>CAPS LOCK+T</b>        |
| Läs Fönstrets Namn och Text   | <b>CAPS LOCK+TABB</b>     |
| JAWS Sök (Find)               | <b>CAPS LOCK+ CTRL+F</b>  |
| JAWS Sök Nästa                | <b>CAPS LOCK+F3</b>       |
| JAWS Sök Föregående           | <b>CAPS LOCK+SKIFT+F3</b> |
| Läs översta raden i fönstret  | <b>CAPS LOCK+SKIFT+Y</b>  |
| Läs Nedersta Raden i Fönstret | <b>CAPS LOCK+SKIFT+N</b>  |
| Läs Markerad Text             | <b>CAPS LOCK+SKIFT+A</b>  |
| Programmets Version           | <b>CAPS LOCK+CTRL+V</b>   |

## **För markörer och mus**

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| PC Markör                          | <b>CAPS LOCK+Ö</b>       |
| JAWS Markör                        | <b>CAPS LOCK+P</b>       |
| Pekmarkör                          | <b>SKIFT+CAPS LOCK+Ö</b> |
| Dra PC Markör till JAWS Markör     | <b>CAPS LOCK+Ä</b>       |
| Dra JAWS Markör till PC Markör     | <b>CAPS LOCK+Å</b>       |
| Vänster Muslick                    | <b>CAPS LOCK+8</b>       |
| Höger Musknapp                     | <b>CAPS LOCK+9</b>       |
| Vänster Musknapp Lås               | <b>CTRL+WINDOWS+8</b>    |
| Höger Musknapp Lås                 | <b>CTRL+WINDOWS+9</b>    |
| Dra och Släpp                      | <b>CAPS LOCK+CTRL+8</b>  |
| Begränsa JAWS Markör<br>(Restrict) | <b>CAPS LOCK+R</b>       |

## **I Dialogrutor**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Läs Förvald knapp i Dialogrutan | <b>CAPS LOCK+E</b> |
|---------------------------------|--------------------|



|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Läs Fönster i Tabbordning             | <b>CAPS LOCK+B</b>           |
| Läs Ord i Sammanhang<br>(Context)     | <b>CAPS LOCK+C</b>           |
| Läs Aktuell Kontrolls<br>Snabbtangent | <b>CAPS LOCK+SKIFT+KOMMA</b> |
| Öppna Kombinationsruta                | <b>ALT+PIL NER (NUM 2)</b>   |
| Stäng Kombinationsruta                | <b>ALT+PIL UPP (NUM 8)</b>   |
| Notera Förloppsindikators<br>Status   | <b>CAPS LOCK+TABB</b>        |

## **För Hjälp**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| JAWS Kommandosökning       | <b>CAPS LOCK+MELLANSLAG,<br/>följt av J</b> |
| Aktuell Hjälp              | <b>CAPS LOCK+F1</b>                         |
| Tangentbordshjälp          | <b>CAPS LOCK+1</b>                          |
| JAWS Hjälp för Programmet  | Dubbeltryckning <b>CAPS<br/>LOCK+F1</b>     |
| Hjälp med snabbtangenter   | <b>INSERT+H</b>                             |
| Hjälp med Windowstangenter | <b>CAPS LOCK+W</b>                          |

## **Diverse**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| JAWS Fönster                | <b>INSERT+J</b>      |
| Uppdatera skärm             | <b>CAPS LOCK+ESC</b> |
| Snabbinställningar          | <b>CAPS LOCK+V</b>   |
| Kör JAWS Hjälpprogram       | <b>CAPS LOCK+F2</b>  |
| Avsluta JAWS                | <b>CAPS LOCK+F4</b>  |
| Dialogrutan Fönsterlista    | <b>CAPS LOCK+F10</b> |
| Välj en ikon i systemfältet | <b>CAPS LOCK+F11</b> |
| Säg Systemtiden             | <b>CAPS LOCK+F12</b> |

|  |   |
|--|---|
| Grafik-programmet                                | <b>CAPS LOCK+G</b>  |
| Automatisk Grafik Namngivning                    | <b>CAPS LOCK+CTRL+G</b>                                       |
| Släpp Igenom Nästa                               | <b>CAPS LOCK+3</b>  |
| Läs Kolumn 1 till 10 i en Listvy                 | <b>CTRL+INSERT+n</b> , där n är ett värde från 1, 2, 3 till 0 |
| Kopiera Markerad Text till FS Klippbok (Copy)    | <b>CAPS LOCK+WINDOWS+C</b>                                    |
| Visa Tidigare talat                              | <b>CAPS LOCK+MELLANSLAG</b><br>följt av <b>H</b>              |
| Växla "Audio Ducking"<br>(Windows 81 och senare) | <b>CAPS LOCK+MELLANSLAG</b><br>följt av <b>D</b>              |
| Växla Standardläge (Används vid felsökning)      | <b>CAPS LOCK+MELLANSLAG</b><br>följt av <b>Z</b>              |

## För Frames

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Sätt övre vänster hörn     | <b>CTRL+SKIFT+Å</b>                    |
| Sätt nedre höger hörn      | <b>CTRL+SKIFT+”</b> (höger om Å)       |
| Skapa Frame efter fönstret | <b>CTRL+SKIFT+Å</b><br>dubbeltryckning |

## För JAWS Tandem

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Avsluta JAWS Tandemsession  | <b>INSERT+ALT+T</b>        |
| Skifta mellan måldator och kontrollator (endast från kontrollatorn) | <b>INSERT+ALT+TAB</b>      |
| Skifta Bild På eller Av på kontrollatorn (endast på kontrollatorn)  | <b>INSERT+CTRL+SKIFT+V</b> |

## För Sökaren

|               |  |
|---------------|--|
| Öppna Sökaren | <b>CAPS LOCK+MELLANSLAG</b> ,<br>följt av <b>R</b> |
|---------------|--|

Starta Sökaren med dess primära uppslagskälla

**CAPS LOCK+WINDOWS+R**

## **För SkärmOCR**

Tolka dokument från skanner eller PEARL

**CAPS LOCK+MELLANSLAG** följt av **O** och sedan **A**

Tolka aktuellt PDF-dokument

**CAPS LOCK+MELLANSLAG**, följt av **O** och sedan **D**

Tolka aktuellt programfönster

**CAPS LOCK+MELLANSLAG**, följt av **O** och sedan **W**

Tolka hela skärmen

**CAPS LOCK+MELLANSLAG**, följt av **O** och sedan **S**

Tolka aktuell markerad kontroll

**CAPS LOCK+MELLANSLAG**, följt av **O** och sedan **C**

Avbryt pågående tolkning

**CAPS LOCK+MELLANSLAG**, följt av **O** och sedan **Q**

Ge hjälpmeddelande för OCR-kommandon

**CAPS LOCK+MELLANSLAG**, följt av **O** och sedan **FRÅGETECKEN**

## **För pekmarkör**

Pekmarkör

**SKIFT+CAPS LOCK+Ö**

Nästa Objekt

**PIL HÖGER** eller **TABB**

Föregående Objekt

**PIL VÄNSTER** eller **SKIFT+TABB**

Nästa Objekt efter Typ

**PIL NER**

Föregående Objekt efter Typ

**PIL UPP**

Skifta mellan olika typer för Objektnavigering

**PAGE UP** eller **PAGE DOWN**

Första Objektet

**CTRL+HOME**

Sista Objektet

**CTRL+END**

Läs aktuellt Objekt

**CAPS LOCK+I**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Löpande läsning med pekmarkör       | <b>CAPS LOCK+PIL NER</b> |
| Dra pekmarkör till objekt med fokus | <b>CAPS LOCK+Ä</b>       |
| Textvisning                         | <b>INSERT+ENTER</b>      |
| Avancerad navigering                | <b>CAPS LOCK+A</b>       |

## Windows Kommandon

### Allmänna

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Hjälp                               | <b>F1</b>                     |
| Öppna Startmenyn                    | <b>WINDOWS eller CTRL+ESC</b> |
| Starta Utforskaren                  | <b>WINDOWS+E</b>              |
| Öppna Dialogen Kör                  | <b>WINDOWS+R</b>              |
| Sök Fil eller Mapp från Skrivbordet | <b>F3</b>                     |
| Minimera Alla Program               | <b>WINDOWS+M</b>              |
| Skifta mellan öppna program         | <b>ALT+TABB</b>               |
| Stäng aktuellt program              | <b>ALT+F4</b>                 |

### För Windows och Menyer

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Öppna menyn för programkontroll       | <b>ALT+MELLANSLAG</b>    |
| Flytta till aktuellt programs menyrad | <b>ALT</b>               |
| Välj ett menyalternativ               | <b>ENTER</b>             |
| Flytta mellan menyer                  | <b>ALT, PILTANGENTER</b> |
| Avbryt eller stäng en meny            | <b>ESC</b>               |
| Avbryt eller stäng en meny            | <b>ALT</b>               |
| Öppna menyn för fönsterkontroll       | <b>ALT+STRECK (-)</b>    |

Stäng ett underfönster

**CTRL+F4**

Öppna Snabbmenyn

**SNABBMENY** eller **SKIFT+F10**

## **I Dialogrutor**

Flytta mellan dialogens kontroller

**TABB**

Flytta bakåt mellan dialogens kontroller

**SKIFT+TABB**

Flytta till annan flik

**CTRL+TABB**

Flytta andra hållet mellan flikar

**CTRL+SKIFT+TABB**

Markera eller avmarkera i lista

**MELLANSLAG** eller  
**CTRL+MELLANSLAG**

Kryssa i och ur kryssruta

**MELLANSLAG**

## **För att läsa text**

Flytta ett tecken vänster

**PIL VÄNSTER**

Flytta ett tecken höger

**PIL HÖGER**

Flytta ett ord vänster

**CTRL+PIL VÄNSTER**

Flytta ett ord höger

**CTRL+PIL HÖGER**

Flytta till början av raden

**HOME**

Flytta till slutet av raden

**END**

Flytta ett stycke upp

**CTRL+PIL UPP**

Flytta ett stycke ner

**CTRL+PIL NER**

Rulla upp en skärm

**PAGE UP**

Rulla ner en skärm

**PAGE DOWN**

Flytta till början

**CTRL+HOME**

Flytta till slutet

**CTRL+END**

## För redigering av text

|   |   |
|---|---|
| Kopiera   | <b>CTRL+C</b>   |
| Klipp ut  | <b>CTRL+X</b>   |
| Klistra in  | <b>CTRL+V</b>   |
| Läs innehållet i klippbordet<br>(Desktop eller Laptop Layout) | <b>WINDOWS+INSERT+X</b> eller<br><b>WINDOWS+CAPS LOCK+X</b>   |
| Läs innehållet i klippbordet<br>(Desktop eller Laptop Layout) | <b>INSERT+MELLANSLAG</b> följt av <b>C</b><br>eller <b>CAPS</b><br><b>LOCK+MELLANSLAG</b> följt av <b>C</b> |
| Ångra   | <b>CTRL+Z</b>   |
| Radera aktuellt tecken  | <b>DELETE</b>   |
| Ta bort föregående tecken                                     | <b>BACKSTEG</b>   |
| Markera ett tecken vänster                                    | <b>SKIFT+PIL VÄNSTER</b>  |
| Markera ett tecken höger                                      | <b>SKIFT+PIL HÖGER</b>  |
| Markera ett ord vänster                                       | <b>CTRL+SKIFT+PIL VÄNSTER</b>   |
| Markera ett ord höger   | <b>CTRL+SKIFT+PIL HÖGER</b>   |
| Markera till början av raden                                  | <b>SKIFT+HOME</b>   |
| Markera till slutet av raden                                  | <b>SKIFT+END</b>  |
| Markera till början   | <b>CTRL+SKIFT+HOME</b>  |
| Markera till slutet   | <b>CTRL+SKIFT+END</b>   |
| Markera allt  | <b>CTRL+A</b>   |

## För Windows Utforskaren

|   |                  |
|---|------------------|
| Ta bort filer                               | <b>DELETE</b>    |
| Byt namn på fil eller mapp                  | <b>F2</b>        |
| Öppna Egenskaper för vald fil<br>eller mapp | <b>ALT+ENTER</b> |
| Uppdatera fönstret                          | <b>F5</b>        |

Byt mellan delfönster

Upp en nivå

**TABB** och **SKIFT+TABB**

**BACKSTEG**

# Pekgeste

## Gester för peknavigering, textläsning och talinställningar

| Gest  | Peknavigering  | Textläsning  | Talinställningar              |
|---|--|--|-------------------------------|
| <b>Tryck med ett finger</b>                 | Läs objektet på aktuell position (flytta runt ditt finger på skärmen för att utforska den)           | Läs objektet på aktuell position (flytta runt ditt finger på skärmen för att utforska den) | -                             |
| <b>Delad tryckning</b>                      | Läs tecknet på aktuell position under utforskningen  | Läs tecknet på aktuell position under utforskningen  | -                             |
| <b>Delad dubbeltryckning</b>                | Läs ordet på aktuell position under utforskningen  | Läs ordet på aktuell position under utforskningen  | -                             |
| <b>Svep höger eller vänster</b>             | Nästa eller föregående objekt  | Nästa eller föregående tecken  | Öka eller minska talhastighet |
| <b>Svep uppåt eller nedåt</b>               | Nästa eller föregående objekt (av typen som satts genom en tvåfingers-svep till höger eller vänster) | Nästa eller föregående rad (där pil upp/ner fungerar för att flytta rad för rad)           | Minska eller öka huvudvolymen |
| <b>Tvåfingrars svep höger eller vänster</b> | Skiftar framåt eller bakåt genom typer avnavigerings-element, som regioner, rubriker, listobjekt mm. | Nästa eller föregående ord   | -                             |
|   |  |  |                               |
| <b>Tvåfingrars svep uppåt</b>               | Läs aktuellt objekt  | Föregående stycke (skickar <b>CTRL+PIL UPP</b> )   | -                             |
| <b>Tvåfingrars</b>                          | Läs löpande  | Föregående stycke  | -                             |



|   |   |   |                                    |
|---|---|---|------------------------------------|
| <b>svep nedåt</b>                           |   | (skickar <b>CTRL+PI<br/>NER</b> )   |                                    |
| <b>Trippeltryck</b>                         | Markera eller avmarkera ett objekt i en lista, öka värdet av ett skjutreglage | Skifta textmarkering  | Skifta pekmarkör på/av             |
| <b>Tvåfingrars trippeltryck</b>             | Läs markerad text   | Läs markerad text   | -                                  |
| <b>Trefingrars svep vänster eller höger</b> | -   | Början eller slutet på aktuell rad (skickar en <b>JAWS-END/HOME</b> )     | -                                  |
| <b>Trefingrars svep uppåt eller nedåt</b>   | Första eller sista element  | Början eller slutet av texten (skickar en <b>CTRL+HOME/END</b> )          | -                                  |
| <b>Fyrafingrars svep nedåt eller uppåt</b>  | -   | Flytta ner eller upp en sida på skärmen (skickar en <b>PAGE DOWN/UP</b> ) | -                                  |
| <b>Fyrafingrars svep ned-<br/>upp</b>       | Skifta Windows pektangentbord på/av   | Skifta Windows pektangentbord på/av                                       | -                                  |
| <b>Fyrafingrars dubbeltryck</b>             | Listar gester för peknavigering   | Listar gester för textläsning   | Listar gester för talinställningar |

## Gester för generella Windows- och JAWS-kommandon

| <b>Gest</b>                           | <b>Aktion</b>  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Dubbeltryck</b>                    | Aktivera aktuellt element eller tryck på det (fungerar för både peknavigering och textläsning) |
| <b>Tvåfingrars svep höger-vänster</b> | Escape (skickar <b>ESC</b> för både peknavigering och textläsning)                             |

|  |  |
|--|--|
| <b>Tvåfingrars svep upp-ner</b>        | Stäng program (för både peknavigering och textläsning)   |
| <b>Trefingrars svep ned-upp</b>        | Skifta textvisningsfönster för element med textnamn som inte stödjer normal markörnavigering, som knappar och listobjekt   |
| <b>Tvåfingrars tryck</b>               | Tysta tal  |
| <b>Tvåfingrars dubbeltryck</b>         | Samma som att tryck på <b>SNABBMENY</b> tangenten  |
| <b>Tvåfingrars nyp ihop eller sära</b> | Skiftar Windows inbyggda zoomfunktion  |
| <b>Tvåfingrars rotering medurs</b>     | Byt till nästa gestläge  |
| <b>Tvåfingrars rotering moturs</b>     | Byt till föregående gestläge   |
| <b>Trefingrars dubbeltryck</b>         | Skifta tal på/av   |
| <b>Trefingrars svep nedåt</b>          | Rulla upp peknavigering  |
| <b>Trefingrars svep uppåt</b>          | Rulla ned peknavigering  |
| <b>Trefingrars svep vänster</b>        | Rulla höger peknavigering  |
| <b>Trefingrars svep höger</b>          | Rulla vänster peknavigering  |
| <b>Fyrfingrars tryck</b>               | Visa aktuell gest-hjälp  |
| <b>Fyrfingrars trippeltryck</b>        | Gestövnings-läge, liknande tangentbordshjälp   |
| <b>Femfingrars tryck</b>               | JAWS Hjälpprogram (om gestläget inte redan är i pekläge, när detta kommando används kommer läget att sättas till pekläge). |
| <b>Femfingrars dubbeltryck</b>         | JAWS-fönstret (om gestläget inte redan är i pekläge när detta kommando används kommer läget att sättas till pekläge).      |
| <b>Femfingrars trippeltryck</b>        | Avsluta JAWS (om gestläget inte redan är i pekläge, när detta kommando används kommer läget                                |

|  |                           |
|--|---------------------------|
|  | att sättas till pekläge). |
|--|---------------------------|