

# Zoomtext

## 2018

### Kortkommandon



## Innehåll

Välkommen till ZoomText 2018.....	3
AppLäsar kommando .....	4
Bakgrundsläsarkommando.....	5
Kamerakommando .....	6
Sökarkommando .....	7
Alternativa kommando.....	8
Förstoringskommando.....	9
Programkommando .....	10
Läsarkommando.....	11
Läs zon kommando .....	11
Inspelarkommando .....	12
Läskommando .....	13
Skrollkommando.....	13
Supportkommando .....	15
Markörkommando.....	15
Fönsterkommando.....	16

## Välkommen till ZoomText 2018

ZoomText är ett kraftfullt programverktyg som tillåter folk med synnedsättning att se, höra och använda allting på Windows datorer, notebook och surfplattor. ZoomText tillåter dig att se och höra allting som visas på bildskärmen.

ZoomText finns i två versioner: ZoomText Magnifier och ZoomText Magnifier/Reader.

- ZoomText Magnifier erbjuder en komplett serie av verktyg för att förstora och förbättra allt på bildskärmen.
- ZoomText Magnifier/Reader erbjuder alla funktioner i ZoomText Magnifier, plus en massa användarvänliga läsfunktioner speciellt utformade för personer med synnedsättning. ZoomText läsverktyg är perfekta för personer med inlärningsproblem, låg läskunnighet och andra läshandikapp.

Båda versionerna av ZoomText är utformade för personer i alla åldrar och i alla nivåer med målet att ge oberoende, produktivitet och framgångar både i hem, skola och arbetsplats.

## AppLäsar kommando

Följande kommando kan användas för att starta AppLäsare.

Funktion	Kortkommando
Starta AppLäsare för pekare	Caps Lock + Alt + Vänster-Klick
Starta Appvy	Caps Lock + Alt + A
Starta Textvy	Caps Lock + Alt + T
Starta SägDet	Caps Lock + Alt + S
Starta AppLäsare (valt läge)	Caps Lock + Alt + R

Följande kortkommando kan användas för att starta AppLäsare.

Funktion	Kortkommando
Starta Appläsare	Caps Lock + Spacebar, A

När AppLäsare är aktivt kan du använda följande kommando för att styra AppLäsaren.

Funktion	Kortkommando
Nästa ord	Ctrl + Pil Höger
Föregående ord	Ctrl + Pil Vänster
Nästa mening	Pil Höger
Föregående mening	Pil Vänster
Nästa stycke	Pil Ner
Föregående stycke	Pil Upp
Nästa sida	Page Down
Föregående sida	Page Up
Nuvarande ord *	Ctrl + Alt + Skift + Pil Upp
Nuvarande rad	Ctrl + Alt + Skift + Pil Höger
Nuvarande mening	Ctrl + Alt + Skift + Pil Ner
Nuvarande stycke	Ctrl + Alt + Skift + Pil Vänster
Första ordet på raden	Home

Sista ordet på raden	End
Början av dokument	Ctrl + Home
Slutet av dokument	Ctrl + End
Nästa länk	L
Föregående län	Skift + L
Aktivera länk	Ctrl + Enter

\* När du använder Nuvarande ord kommando, om du trycker följande inom 2 sekunder händer följande:

- Ett tryck: läser ordet
- Två tryck: bokstaverar ordet
- Tre tryck: bokstaverar fonetiskt

## Bakgrundsläsarkommando

Följande kommando kan användas för att starta Bakgrundsläsare.

Funktion	Kortkommando
Starta Bakgrundsläsare	Caps Lock + Ctrl + B

Följande kortkommando kan användas för att starta bakgrundsläsare.

Funktion	Alternativ tangent
Starta Bakgrundsläsare	Caps Lock + Mellanslag, B

När Bakgrundsläsaren är aktiverad kan följande tangenter användas för att styra Bakgrundsläsare.

Funktion	Kortkommando
Visa verktygsfält	T
Fånga	C
Play / Paus	Enter
Starta om (från början)	Skift + Enter



Nästa mening	Pil Höger
Föregående mening	Pil Vänster
Nästa ord	Ctrl + Pil-Höger
Föregående ord	Ctrl + PilVänster
Nuvarande ord	Ctrl + Alt + Skift + Pil-Upp
Nuvarande mening	Ctrl + Alt + Skift + Pil-Ner
Avsluta	X

## Kamerakommando

Med följande kommandon kan du starta ZoomText Kamera.

Funktion	Kortkommando
Starta Kamera	Caps Lock + Ctrl + C

Följande alternativa kommando kan användas för att starta ZoomText Kamera.

Funktion	Alternativ tangent
Starta Kamera	Caps Lock + Spacebar, C

När Kameran är aktiverad kan följande tangenter användas för att styra ZoomText Kamera inställningar.

Funktion	Kortkommando
Visa verktygsfält	T
Zooma in	Pil Upp
Zooma ut	Pil Ner
Rotera bild	Vänster/Höger
Växla Delad/Helbild	Tabb
Delad bild	Caps Lock + Vänster/Höger
Tydlighet På/Av	Skift + Enter
Återställ tydlighet	Skift + Backsteg
Öka ljusstyrka	Skift + Pil Upp
Minska ljusstyrka	Skift + Pil Ner

Öka kontrast	Skift + Pil Vänster
Minska kontrast	Skift + Pil Höger
Två färgad På/AV	Alt + Enter
Tvåfärgsschema	Alt + Vänster/Höger
Fokus Automatisk/Manuell	Ctrl + Enter
Fokus in	Ctrl + Pil Upp
Fokus ut	Ctrl + Pil Ner
Avsluta	X

## Sökarkommando

Följande kommando kan användas med Sökare.

Funktion	Kortkommando
Starta Sökare	Caps Lock + Ctrl + F

Följande kortkommando kan användas för att starta Sökare.

Funktion	Alternativ tangent
Starta Sökare	Caps Lock + Spacebar, F

När Sökaren är aktiverad kan du använda följande tangenter för att styra Sökare.

Funktion	Kortkommando
Växla mellan objekt uppåt	Ctrl + Pil Upp
Växla lemman objekt nedåt	Ctrl + Pil Ner
Starta objekt	Ctrl + Enter
Första objektet (i filtrerad lista)	Ctrl + Home
Sista objektet (i filtrerad lista)	Ctrl + End
Nästa kontroll	Ctrl + C
Nästa formulär	Ctrl + F
Nästa rubrik	Ctrl + H

Nästa rubriknivå 1...6	Ctrl + 1 ... 6
Nästa bild	Ctrl + I
Nästa länk	Ctrl + L
Nästa lista	Ctrl + S
Nästa tabell	Ctrl + T
Nästa objekt	Enter eller Ctrl + Höger
Föregående kontroll	Ctrl + Skift + C
Föregående formulär	Ctrl + Skift + F
Föregående rubrik	Ctrl + Skift + H
Föregående rubriknivå 1...6	Ctrl + Skift + 1 ... 6
Föregående bild	Ctrl + Skift + I
Föregående länk	Ctrl + Skift + L
Föregående lista	Ctrl + Skift + S
Föregående tabell	Ctrl + Skift + T
Föregående objekt	Skift + Enter eller Ctrl + Vänster
AppLäsare	Alt + R
Växla listsökning	Alt + L
Avsluta sökare	Esc

## Alternativa kommando

Följande kommando kan användas som alternativa kommando.

Funktion	Kortkommando
Välj kommandoläge	Caps Lock + Mellanslag

När kommandoläge är aktiverat, kan följande kommando användas för att komma åt olika grupper.

Funktion	Alternativ tangent
AppLäsar kommando	A
Starta Bakgrundsläsare	B
Starta Kamera	C



Starta Sökare	F
Starta Inspelare	D
Förstoringskommando	M
Programkommando	P
Läsarkommando	R
Läskommando	Y
Skrollkommando	S
Supportkommando	U
Fönsterkommando	W
Zonkommando	Z

## Förstoringskommando

Följande kommando kan användas för att styra förstoringen.

Funktion	Kortkommando
Färg På/Av	Caps Lock + C
Markör På/Av	Caps Lock + R
Fokus På/Av	Caps Lock + F
Font På/Av	Caps Lock + X
Pekare På/Av	Caps Lock + P
Smartinvertering På/Av	Caps Lock + I
Växla Zoom till 1X	Caps Lock + Enter
Zooma in	Caps Lock + Pil Upp
Zooma ut	Caps Lock + Pil_Ner

Följande alternativa kommando kan användas för att starta styra förstoringen.

Funktion	Alternativ tangent
Förstoringskommando	Caps Lock + Mellanslag, M
Färg På/Av	C
Pekar På/Av	R
Fokus På/Av	F

Font På/Av	X
Pekare På/Av	P
Smartinvertering På/Av	I
Växla Zoom till 1X	Enter
Zooma in	Pil Upp
Zooma ut	Pil Ner

## Programkommando

Följande kommando kan användas för att styra programkommando.

Funktion	Kortkommando
ZoomText På/Av	Caps Lock + Ctrl + Enter
Visa kontrollpanel	Caps Lock + Ctrl + U
Ladda inställning 1... 10	Caps Lock + Ctrl + 1 ... 0 <b>OBS:</b> 0 används till ladda inställning 10
Ändra programinställning	Caps Lock + Ctrl + M
Spara programinställning	Caps Lock + Ctrl + S

Följande alternativa kommando kan användas för att styra programkommando.

Funktion	Alternativ tangent
Programkommando	Caps Lock + Spacebar, M
ZoomText På/Av	Enter
Visa kontrollpanel	U
Ladda inställning 1... 10	1 ... 10 OBS: 0 används till ladda inställning 10
Ändra programinställning	M
Spara programinställning	S

## Läsarkommando

Följande kommando kan användas för att styra läsare.

Funktion	Kortkommando
Läs tangenteko	Caps Lock + Alt + K
Läs museko	Caps Lock + Alt + M
Läs läsnivå	Caps Lock + Alt + B
Röst På/Av	Caps Lock + Alt + Enter
Val av röst	Caps Lock + Alt + V
Röst snabbare	Caps Lock + Alt + Up
Röst långsammare	Caps Lock + Alt + Down

Följande alternativa kommando kan användas för att styra Läsarkommando.

Funktion	Alternativ tangent
Läsarkommando	Caps Lock + Mellanslag, R
Läs tangenteko	K
Läs museko	M
Läs läsnivå	B
Röst På/Av	Enter
Val av röst	V
Röst snabbare	Pil Upp
Röst långsammare	Pil Ner

## Läs zon kommando

Följande kommando kan användas för att styra förstoringen.

Funktion	Kortkommando
Zonkommando	Caps Lock + Alt + Z
Skapa läszon	Caps Lock + Alt + C
Redigera läszon	Caps Lock + Alt + E
Lista läszoner	Caps Lock + Alt + L

Navigera mellan zoner	Caps Lock + Alt + G
Nästa läszon	Caps Lock + Alt + N
Föregående läszon	Caps Lock + Alt + P
Aktivera Zon 1...10	Caps Lock + Alt + 1 ... 0 <b>OBS:</b> 0 aktiverar Zon 10

Följande alternativa kommando kan användas för att starta styra förstoringen.

Funktion	Alternativ tangent
Zonkommando	Caps Lock + Mellanslag, Z
Skapa läszon	C
Redigera läszon	E
Lista läszoer	L
Navigera mellan zoner	G
Nästa läszon	N
Föregående läszon	P
Aktivera Zon 1...10	1 ... 0 <b>OBS:</b> 0 aktiverar Zon 10

## Inspelarkommando

Följande kommando kan användas för att styra ZoomText Inspelare.

Funktion	Kortkommando
Starta Inspelare	Caps Lock + Ctrl + D

Följande alternativa kommando kan användas för att starta ZoomText Inspelare.

Funktion	Alternativ tangent
Starta Inspelare	Caps Lock + Mellanslag, D



## Läskommando

Följande kommando kan användas för att styra läsning.

Funktion	Kortkommando
Läskommando	Ej tilldelat

Följande alternativa kommando kan användas för att styra läsning.

Funktion	Alternativ tangent
Läskommando	Caps Lock + Mellanslag, Y
Läs nuvarande datum	D
Läs tiden	T
Läs cellens kolumnnamn	C
Läs cellkommentar	N
Läs cellformel	O
Läs cellens radnamn	R
Läs urklipp	P
Läs dialogknapp	B
Läs dialognamn	G
Läs dialogmeddelande	M
Läs dialogflik	A
Läs fokus	F
Läs vald text	S
Läs statusrad	U
Läs fönstertitel	W

## Skrollkommando

Följande kommando kan användas för att styra skrollning.

Funktion	Kortkommando
Skrollkommando	Ej tilldelat
Skrolla uppåt	Caps Lock + Skift + Pil Upp



Skrolla nedåt	Caps Lock + Skift + Pil Ner
Skrolla vänster	Caps Lock + Skift + Pil Vänster
Skrolla Höger	Caps Lock + Shift + Pil Höger
Stoppa skrollning	Caps Lock + Skift + Enter
Hoppa uppåt	Caps Lock + Ctrl + Pil Upp
Hoppa nedåt	Caps Lock + Ctrl + Pil Ner
Hoppa till vänster	Caps Lock + Ctrl + Pil Vänster
Hoppa till höger	Caps Lock + Ctrl + Pil Höger
Hoppa till mitten	Caps Lock + Ctrl + Home
Spara vy	Caps Lock + Ctrl + Page Up
Återställ vy	Caps Lock + Ctrl + Page Down

Följande alternativa kommando kan användas för att styra skrollkommando.

<b>Funktion</b>	<b>Alternativ tangent</b>
Skrollkommando	Caps Lock + Mellanslag, S
Skrolla uppåt	Pil Upp
Skrolla nedåt	Pil Ner
Skrolla vänster	Pil Vänster
Skrolla Höger	Pil Höger
Stoppa skrollning	Enter
Hoppa uppåt	Ctrl + Pil Upp
Hoppa nedåt	Ctrl + Pil Ner
Hoppa till vänster	Ctrl + Pil Vänster
Hoppa till höger	Ctrl + Pil Höger
Hoppa till mitten	Ctrl + Home
Spara vy	Ctrl + Page Up
Återställ vy	Ctrl + Page Down

## Supportkommando

Följande kommando kan användas för att styra förstoringen.

Funktion	Kortkommando
Supportkommando	Ej tilldelat
AHOI På/AV	Ctrl + Alt + Skift + A
AHOI rapport	Ctrl + Alt + Skift + R
Fånga bild	Ctrl + Alt + Skift + C
Hitta markör	Ctrl + Alt + Skift + D
Släpp igenom nästa kommando	Ctrl + Alt + Skift + P
Följning På/Av	Ctrl + Alt + Skift + T
Uppdatera bildskärm	Ctrl + Alt + Skift + U
ZoomText information	Ctrl + Alt + Skift + I

Följande alternativa kommando kan användas för att starta styra förstoringen.

Funktion	Alternativ tangent
Supportkommando	Caps Lock + Mellanslag, U
AHOI På/AV	A
AHOI rapport	R
Fånga bild	C
Hitta markör	D
Släpp igenom nästa kommando	P
Följning På/Av	T
Uppdatera bildskärm	U
ZoomText information	I

## Markörkommando

Följande kommando kan användas för att styra markören.



Funktion	Kortkommando
Nuvarande bokstav	Ctrl + Alt + Skift + Enter
Nuvarande ord	Ctrl + Alt + Skift + Pil Upp
Nuvarande mening	Ctrl + Alt + Skift + Pil Höger
Nuvarande mening	Ctrl + Alt + Skift + Pil Ner
Nuvarande stycke	Ctrl + Alt + Skift + Pil Vänster
Nästa mening	Caps Lock + Alt + Pil Höger
Föregående mening	Caps Lock + Alt + Pil Vänster

Följande tangenter är standard Windows kommandon för att flytta markören genom text.

Funktion	Windows tangent
Nästa bokstav	Pil Höger
Föregående bokstav	Pil Vänster
Nästa ord	Ctrl + Pil Höger
Föregående ord	Ctrl + Pil Vänster
Nästa rad	Pil Upp
Föregående rad	Pil Ner
Nästa stycke	Ctrl + Pil Ner
Föregående stycke	Ctrl + Pil Upp

## Fönsterkommando

Följande kommando kan användas för att styra fönsterkommando.

Funktion	Kortkommando
Förstoringsmetod	Caps Lock + Z
Justeringsverktyg	Caps Lock + A
Lås Bild På/Av	Caps Lock + E
Ny LåsBild	Caps Lock + N



Dra mus till vy	Ej tilldelat
Dra vy till mus	Ej tilldelat
Ändra aktiv vy	Caps Lock + V
Visa lokalisator På/ AV	Caps Lock + L
Översikt På/Av	Caps Lock + O

Följande alternativa kommando kan användas för att styra fönsterkommando.

<b>Funktion</b>	<b>Alternativ tangent</b>
Fönsterkommando	Caps Lock + Mellanslag, W
Förstoringsmetod	Z
Justeringsverktyg	A
Lås Bild På/Av	E
Ny LåsBild	N
Dra mus till vy	Pil Ner
Dra vy till mus	Pil Upp
Ändra aktiv vy	V
Visa lokalisator På/ AV	L
Översikt På/Av	O

Tel: 010-455 04 00, E-post: [info@insyn.se](mailto:info@insyn.se)  
[www.insyn.se](http://www.insyn.se)

