

OpenBook Laptop Kommandon

Laptop Kommandon - Läsning:

Skifta läsning av Tal	CTRL+SHIFT+N
Läs Dialogrutan i Tabbordning	CAPSLOCK+B
Läs Förvald Knapp i Dialogrutan	CAPSLOCK+E
Läs Aktuell Kontroll i Dialogruta	CAPSLOCK+TABB
Läs Tecken	CAPSLOCK+COMMA
Läs Ord	CAPSLOCK+K
Bokstavera Ord	CAPSLOCK+K Två gånger i Snabb följd
Bokstavera Ord Fonetiskt	CAPSLOCK+K tre gånger
Läs Rad	CAPSLOCK+PIL UPP eller CAPSLOCK+I
Läs Mening	CAPSLOCK+H
Läs Stycke	CAPSLOCK+CTRL+I
Läs till Markör	CAPSLOCK+SHIFT+J
Läs från Markör	CAPSLOCK+PAGE UP eller CAPSLOCK+SHIFT+L
Läs Översta Raden i Fönstret	CAPSLOCK+END eller CAPSLOCK+SHIFT+Y
Läs Statusraden	CAPSLOCK+SHIFT+N
Läs Fönstertitel	CAPSLOCK+T
Löpande Läsning	CAPSLOCK+PIL NER, CAPSLOCK+A eller F12
Skumläsning	CTRL+INSERT+PIL NER
Framåt/Bakåt (vid Löpande läsning eller skumläsning)	PIL VÄNSTER/PIL HÖGER eller VÄNSTER SHIFT/HÖGER
Avbryt Läsning	CTRL

Laptop Kommandon - Ljudfil Navigering:

Starta/Stoppa Ljuduppspelning	INSERT+PIL NER
Paus i Uppspelning	CTRL
Flytta till Nästa Rubrik eller Ljudfil	PIL NER
Flytta till Föregående Rubrik eller Ljudfil	PIL UPP
Expandera en Underrubrik (endast i DAISY filer)	PIL HÖGER

Stäng en Underrubrik (endast i DAISY filer)	PIL VÄNSTER
Läs Aktuell Rubrik eller Ljudfil	CAPSLOCK+K
Flytta till Första Rubriken eller Ljudfilen	CTRL+HOME
Flytta till Sista Rubriken eller Ljudfilen	CTRL+END
Snabbspola Framåt 5 Sekunder	PIL HÖGER eller HÖGER SHIFT
Snabbspola Bakåt 5 Sekunder	PIL VÄNSTER eller VÄNSTER SHIFT
Öka Läsastigheten för DAISY Filer	ALT+CTRL+PAGE UP
Minska Läsastigheten för DAISY Filer	ALT+CTRL+PAGE DOWN

Laptop Kommandon – Navigering:

Backsteg	BACKSTEG
Gå Till Bokmärke	F9
Öppna Dialogrutan Gå Till	CTRL+G
Gå Till Nästa alternativ (sida, kommentar, eller markerat) som angivits i Dialogrutan Gå Till	F5
Gå Till Föregående alternativ (sida, kommentar, eller markerat) som angivits i Dialogrutan Gå Till	SHIFT+F5
Läs Nästa Tecken (Skrivläge)	PIL HÖGER eller CAPSLOCK+PUNKT (flyttar ord för ord i Skrivskyddat läge)
Läs Föregående Tecken (Skrivläge)	PIL VÄNSTER eller CAPSLOCK+M (flyttar ord för ord i Skrivskyddat läge)
Läs Nästa ord	CTRL+PIL HÖGER, INSERT+PIL HÖGER, eller PILHÖGER i Skrivskyddat läge
Läs Föregående Ord	CTRL+PIL VÄNSTER, INSERT+PIL VÄNSTER eller PIL VÄNSTER i Skrivskyddat läge
Läs Nästa Rad	PIL NER eller CAPSLOCK+O
Läs Föregående Rad	PIL UPP eller CAPSLOCK+U
Läs Nästa Mening	ALT+PIL NER
Läs Föregående Mening	ALT+PIL UPP eller CAPSLOCK+Y
Läs Nästa Stycke	CTRL+PIL NER

Läs Föregående Stycke	CTRL+PIIL UPP eller CAPSLOCK+CTRL+U
Nästa Sida	CTRL+PAGE DOWN
FöregåendeSida	CTRL+PAGE UP
Sida ner	PAGE DOWN
Sida Upp	PAGE UP
Slutet av Filen	CTRL+END
Början av Filen	CTRL+HOME

Laptop Kommandon - Hjälp

Vägledande Hjälp	SHIFT+F1
Hjälp	F1
Tangentbordshjälp	INSERT+1 eller CAPSLOCK+1
Var Är Jag Information	CTRL+SHIFT+F12

Laptop Kommandon - Textmarkering

Markera Nästa Tecken (Skrivläge)	SHIFT+PIIL HÖGER
Markera Föregående Tecken (Skrivläge)	SHIFT+PIIL VÄNSTER
Markera Nästa Ord	CTRL+SHIFT+PIIL HÖGER, INSERT+SHIFT+PIIL Höger eller SHIFT+PIIL HÖGER i Skrivskyddat läge
Markera Föregående Ord	CTRL+SHIFT+PIIL VÄNSTER , INSERT+SHIFT+PIIL VÄNSTER, eller SHIFT+PIIL VÄNSTER i Skrivskyddat läge
Markera Nästa Rad	SHIFT+PIIL NER
Markera Föregående Rad	SHIFT+PIIL Upp
Markera Till Slutet Av Raden	SHIFT+END
Markera Till början Av Raden	SHIFT+HOME
Markera Nästa Sida	SHIFT+PAGE DOWN
Markera FöregåendeSida	SHIFT+PAGE UP
Markera Till början Av Sidan	CTRL+SHIFT+HOME
Markera Till Slutet Av Sidan	CTRL+SHIFT+END
Markera All Text På Aktuell Sida	CTRL+A
Läs Markerad Text	CAPS LOCK+SHIFT+PIIL NER eller CAPS LOCK+SHIFT+A

Laptop Kommandon – Hämta in:

Sökning Av Kolumner	CTRL+SHIFT+Z
Skanna och Tolka Sida	F4 eller MELLANSLAG i Skrivskyddat läge
Postsortering Förhandsgranskning	CTRL+SHIFT+F3

Hämta in och Ersätt Aktuell Sida	CTRL+SHIFT+F4
Identifiera Amerikanska och Canadensiska Sedlar	CTRL+M
Hämta in, Snabbmeny	Programtangenter

Laptop Kommandon - Visuella Inställningar

Skiftar Mellan Vyer	CTRL+SHIFT+V
Ändra Tecken Bakgrund och Förgrundsfärg	CTRL+5
Öka Teckenstorlek	CTRL+4
Minska Teckenstorlek	CTRL+3
Öka Avstånd Mellan Tecken	CTRL+8
Minska Avstånd Mellan Tecken	CTRL+7
Ändra Typsnitt	CTRL+6
Skifta Två Toner	CTRL+2
Panorera Ner i Exakt Vy	ALT+CTRL+PIL NER
Panorera Till Vänster i Exakt Vy	ALT+CTRL+PIL VÄNSTER
Panorera Till Höger i Exakt Vy	ALT+CTRL+PIL HÖGER
Panorera Upp i Exakt Vy	ALT+CTRL+PIL UPP
Panorera Ner Stegvis	CTRL+WINDOWSTangenten+PIL NER
Panorera Upp Stegvis	CTRL+WINDOWSTangenten+PIL UPP
Panorera Till Vänster Stegvis	CTRL+WINDOWSTangenten+PIL VÄNSTER
Panorera Till Höger Stegvis	CTRL+WINDOWSTangenten+PIL HÖGER
Panorera Upp En Skärmbild	PAGE UP
Panorera Ner En Skärmbild	PAGE DOWN
Panorera Till Övre Vänstra Hörnet	WINDOWSTangenten+HOME
Panorera Till Övre Högra Hörnet	WINDOWSTangenten+PAGE UP
Panorera Till Nedre Vänstra Hörnet	WINDOWSTangenten+PAGE DOWN
Panorera Till Nedre Högra Hörnet	WINDOWSTangenten+END
Mjuk Rullning Nedåt	WINDOWSTangenten+PIL NER
Mjuk Rullning Uppåt	WINDOWSTangenten+PIL UPP
Mjuk Rullning Till Vänster	WINDOWSTangenten+PIL VÄNSTER

Mjuk Rullning Till Höger	WINDOWSTangenten+PIL HÖGER
Öka Mjuk Rullning Hastighet	PLUS
Minska Mjuk Rullning Hastighet	MINUS
Öka Zoomnivå	CTRL+PLUS (håll intryckt för att zooma kontinuerligt, tills dess önskad zoomnivå uppnåtts)
Minska Zoomnivå	CTRL+MINUS (håll intryckt för att zooma kontinuerligt, tills dess önskad zoomnivå uppnåtts)
Zooma till Sidbredd	CTRL+SHIFT+W
Zooma till Sidhöjd	CTRL+SHIFT+H
Zooma till Standardnivå	CTRL+SHIFT+D
Rotera Bild Höger	CTRL+SHIFT+R
Rotera Bild Vänster	CTRL+SHIFT+L
Kameraljus på eller av	CTRL+L
Centrera Bild	WINDOWSTangent+C (Exakt Vy och Kamera Vy)
Dra Bild	ALT+VÄNSTER MUSKNAPP (tryck och håll nedtryckt flytta sedan för att dra bild i Exakt Vy och Kamera Vy)

Laptop Kommandon - OpenBook Funktioner

Infoga Bokmärke	CTRL+F9
Ta Bort Bokmärke	CTRL+SHIFT+F9
Infoga Kommentar	ALT+CTRL+M
Ta Bort Kommentar	SHIFT+DELETE
Redigera Kommentar	ALT+ENTER
Läs Kommentar	ALT+SHIFT+ APOSTROF
Börja eller Sluta Markering	CTRL+F11
Markeringsval	ALT+F11
Avbryt Markering	ESC
Ta Bort Markering	CTRL+SHIFT+F11
Läs Markering	ALT+CTRL+F11
Skifta notering av Markering	ALT+SHIFT+F11
Nästa Markering	F11
Föregående Markering	SHIFT+F11
Kopiera till Klippbordet	CTRL+C
Klipp Ut Till Klippbordet (Skrivläge)	CTRL+X
Klistra In Från Klippbordet (Skrivläge)	CTRL+V

Ta Bort Aktuell Sida	CTRL+DELETE
Ta Bort Tecken (Skrivläge)	DELETE
Lexikon	CTRL+D eller F8
Slår Av eller På Skrivläge	CTRL+E
Flyttar Sida Ner i Exakt vy	ALT+PAGE DOWN
Infoga Sidbrytning (Skrivläge)	CTRL+ENTER
Ta Bort Sidbrytning (Skrivläge)	CTRL+SHIFT+DELETE
Sök text	CTRL+F
Sök nästa förekomst av text	CTRL+SHIFT+F
Ersätt text (Skrivläge)	CTRL+H
Stavningskontroll	F7
Lexikon	CTRL+T
Ångra	CTRL+Z
Minska Läsastighet	ALT+CTRL+PAGE DOWN
Öka Läsastighet	ALT+CTRL+PAGE UP
Slå Av eller På Tal	CTRL+F5
Stäng Dokumentfönster	CTRL+F4
Skifta Dokument	CTRL+F6
Ny Fil	CTRL+N
Öppna Fil	CTRL+O
Öppna Ljudbibliotek	CTRL+R
Skriv Ut	CTRL+P
Spara Aktuell Sida	CTRL+SHIFT+S
Spara Dokument	CTRL+S
Avsluta OpenBook	ALT+F4