

### Internet Explorer Kommandon

**Obs:** JAWS Hjälpsystem innehåller detaljerad information om att använda Internet Explorer. När du är i webbläsaren, håll **INSERT** inne och tryck **F1** två gånger i snabb följd. När JAWS hjälp är öppen, tryck **F6** för att flytta till fönstret med hjälpavsnitt.

#### Allmänna

Bakåt en sida	<b>ALT+PIL VÄNSTER</b> eller <b>BACKSTEG</b>
Framåt en sida	<b>ALT+PIL HÖGER</b>
Gå till startsidan	<b>ALT+HOME</b>
Läs adressfältet	<b>INSERT+A</b>
Nästa länk	<b>TABB</b>
Föregående länk	<b>SKIFT+TABB</b>
Öppna/Följ länk	<b>ENTER</b>
Lista med frames	<b>INSERT+F9</b>
Lista med länkar	<b>INSERT+F7</b>
Lista med rubriker	<b>INSERT+F6</b>
Rubrik på nivå	<b>1 till 6</b>
Virtuella HTML-funktioner	<b>INSERT+F3</b>
Aktivera "Mus över"	<b>CTRL+INSERT+ENTER</b>
Flytta till nästa klickbara element	<b>STRECK</b>
Flytta till föregående klickbara element	<b>SKIFT+STRECK</b>
Välj ett klickbart element	<b>INSERT+CTRL+STRECK</b>
Välj ett VidMusÖver-element	<b>INSERT+CTRL+Ö</b>
JAWS Sök nästa och föregående	<b>F3</b> och <b>SKIFT+F3</b> (Endast Internet Explorer)
Lägg till Anpassad etikett	<b>CTRL+INSERT+TABB</b>
Flytta till nästa Region	<b>R</b>
Flytta till föregående Region	<b>SKIFT+R</b>
Välj en Region	<b>INSERT+CTRL+R</b>

ARIA Dra-och-släpp	<b>WINDOWS+CTRL+' (apostrof till vänster om backsteg)</b>
ARIA-område textfilter	<b>WINDOWS+CTRL+- (streck till vänster om höger skift)</b>
Öppna guiden Flexibel Webb	<b>INSERT+MELLANSLAG</b> följt av <b>X</b>
Skifta tillfälligt smart navigering	<b>INSERT+X</b>
<b>Flikhantering snabbkommandon</b>	
Öppna en ny flik	<b>CTRL+T</b>
Öppna en ny flik från adressfältet	<b>ALT+ENTER (i adressfältet)</b>
Öppna en ny flik från sökfältet	<b>ALT+ENTER (i adressfältet)</b>
Visa en lista med öppna flikar	<b>CTRL+SKIFT+Q</b>
Hoppa till föregående flik	<b>CTRL+SKIFT+TABB</b>
Hoppa till ett speciellt fliknummer	<b>CTRL+n</b> , där n är en siffra från 1 till 8
Hoppa till sista flik	<b>CTRL+9</b>
Stäng aktuell flik	<b>CTRL+W</b> eller <b>CTRL+F4</b>
Stäng alla flikar	<b>ALT+F4</b>
Stäng alla andra flikar	<b>CTRL+ALT+F4</b>
Öppna länkar i en ny flik i bakgrunden	<b>CTRL+ENTER</b>
Öppna länkar i en ny flik i förgrunden	<b>CTRL+SKIFT+ENTER</b>
Öppnar och sätter fokus på trädvyn för Feeds	<b>CTRL+G</b>
Prenumerera på Feeds eller WebSlices	<b>ALT+J</b> (Internet Explorer 8 eller senare för WebSlices)

## Navigeringstangenter

**Tips:** Om du håller **SKIFT** inne innan du trycker någon av följande Navigeringstangenter, kan du hoppa till föregående förekomst av det elementet. Till exempel, tryck **A** för att flytta till nästa radioknapp, tryck **SKIFT+A** för att hoppa till föregående radioknapp. Om du håller **CTRL+INSERT** inne när du trycker på tangenter med en asterisk (\*), visar JAWS en lista med dessa element på sidan.

Nästa Radioknapp	<b>A*</b>
Nästa Knapp (Button)	<b>B*</b>
Nästa Kombinationsruta (Combo Box)	<b>C*</b>

Nästa annorlunda element (Different)	<b>D</b>
Nästa Skrivfält (Edit box)	<b>E*</b>
Nästa Formulärkontroll	<b>F</b>
Nästa Grafik	<b>G*</b>
Nästa Rubrik (Heading)	<b>H</b>
Nästa objekt i en lista (Item)	<b>I</b>
Hoppa till rad (Jump)	<b>J*</b>
Nästa Platsmärke	<b>K*</b>
Nästa Lista	<b>L*</b>
Nästa Frame	<b>M</b>
Hoppa över länkar	<b>N</b>
Nästa Objekt-etikett	<b>O</b>
Nästa Stycke (Paragraph)	<b>P*</b>
Flytta till Huvudregion	<b>Q</b>
Nästa Region	<b>R*</b>
Nästa Element av Samma sort	<b>S</b>
Nästa Tabell	<b>T*</b>
Nästa Obesökta Länk (Unvisited)	<b>U</b>
Nästa besökta länk (Visited)	<b>V</b>
Nästa Kryssruta	<b>X*</b>
Nästa Avsnitt	<b>Z*</b>
Nästa separator	<b>Streck</b>
Nästa Element	<b>SKIFT+PUNKT</b>
Föregående Element	<b>SKIFT+KOMMA</b>

## Formulär

Aktivera Formulärläge	ENTER
Lämna Formulärläge	NUM PLUS
Lista Formulärfält	INSERT+F5
Första Formulärfält	INSERT+CTRL+HOME
Nästa Formulärfält	F
Föregående Formulärfält	SKIFT+F
Sista Formulärfält	INSERT+CTRL+END
Nästa Radioknapp	A
Föregående Radioknapp	SKIFT+A
Lista Radioknappar	CTRL+INSERT+A
Nästa Knapp (Button)	B
Föregående Knapp	SKIFT+B
Lista Knappar	CTRL+INSERT+B
Nästa Kombinationsruta (Combo Box)	C
Föregående Kombinationsruta	SKIFT+C
Lista Kombinationsrutor	CTRL+INSERT+C
Nästa Skrivfält (Edit box)	E
Föregående Skrivfält	SKIFT+E
Lista Skrivfält	CTRL+INSERT+E
Nästa Kryssruta	X
Föregående Kryssruta	SKIFT+X
Lista Kryssrutor	CTRL+INSERT+X

## Tabeller

Lista med tangentkommandon för tabellnavigering	INSERT+MELLANSLAG, följt av T och sedan FRÅGETECKEN
Nästa Tabell	T
Föregående Tabell	SKIFT+T
Välj Tabell	F8

Nästa rad	<b>WINDOWS+ALT+PIL NER</b>
Föregående rad	<b>WINDOWS+ALT+PIL UPP</b>
Läs rad	<b>WINDOWS+KOMMA</b> eller <b>WINDOWS+NUM 5</b>
Nästa Kolumn	<b>WINDOWS+ALT+PIL HÖGER</b>
Föregående Kolumn	<b>WINDOWS+ALT+PIL VÄNSTER</b>
Läs kolumn	<b>WINDOWS+PUNKT</b>
Nästa cell i raden	<b>ALT+CTRL+PIL HÖGER</b>
Föregående cell i raden	<b>ALT+CTRL+PIL VÄNSTER</b>
Cell under i kolumnen	<b>ALT+CTRL+PIL NER</b>
Cell över i kolumnen	<b>ALT+CTRL+PIL UPP</b>
Flytta till tabellcell	<b>CTRL+WINDOWS+J</b>
Återgå till föregående cell	<b>CTRL+WINDOWS+SKIFT+J</b>
<b>Platsmärken</b>	
Sätt temporärt platsmärke (permanent märke i Word)	<b>CTRL+WINDOWS+K</b>
Lägg till, ta bort, ändra eller byt namn på permanenta platsmärken	<b>CTRL+SKIFT+K</b>
Flytta till nästa eller föregående Platsmärke	<b>K</b> eller <b>SKIFT+K</b>
Läs text vid platsmärke 1 till 4	<b>7</b> till <b>0</b> på siferraden
Flytta till Platsmärke 1 till 4	<b>SKIFT+ 7</b> till <b>0</b> på siferraden
Återvänd till Platsmärke i Word	<b>ALT+WINDOWS+K</b>
Markera text från platsmärke till markörposition	<b>INSERT+MELLANSLAG</b> följt av <b>M</b>
<b>Frames</b>	
Nästa Frame	<b>M</b>
Föregående Frame	<b>SKIFT+M</b>
Lista med frames	<b>INSERT+F9</b>
<b>Element</b>	
Nästa Element av Samma sort	<b>S</b>

Föregående Element av Samma sort	<b>SKIFT+S</b>
Nästa annorlunda element (Different)	<b>D</b>
Föregående annorlunda Element	<b>SKIFT+D</b>
Nästa Element	<b>SKIFT+PUNKT</b>
Föregående Element	<b>SKIFT+KOMMA</b>
Markera hela Elementet	<b>F8</b>
Visa hela Elementet	<b>SKIFT+INSERT+F1</b>
Visa detaljerad information om Elementet	<b>CTRL+SKIFT+INSERT+F1</b>
Aktivera "Mus över"	<b>INSERT+CTRL+ENTER</b>

## **Desktop Kommandon**

### **För att läsa text**

Läs Tecken	<b>NUM 5</b>
Läs Tecken Fonetiskt	<b>NUM 5</b> två gånger i snabb följd
Säg Föregående Tecken	<b>PIL VÄNSTER</b>
Läs Nästa Tecken	<b>PIL HÖGER</b>
Läs Ord	<b>INSERT+NUM 5</b>
Bokstavera Ord	<b>INSERT+NUM 5</b> två gånger i snabb följd
Läs Föregående Ord	<b>INSERT+PIL VÄNSTER</b>
Läs Nästa Ord	<b>INSERT+PIL HÖGER</b>
Läs rad	<b>INSERT+PIL UPP</b>
Bokstavera Rad	<b>INSERT+PIL UPP</b> två gånger i snabb följd
Läs Föregående Rad	<b>PIL UPP</b>
Läs Nästa Rad	<b>PIL NER</b>
Läs Mening	<b>ALT+NUM 5</b>
Läs Föregående Mening	<b>ALT+PIL UPP (NUM 8)</b>
Läs Nästa Mening	<b>ALT+PIL NER (NUM 2)</b>
Läs Stycke	<b>CTRL+NUM 5</b>
Läs Föregående Stycke	<b>CTRL+PIL UPP</b>

## **Kommandon - 6**

Läs Nästa Stycke	<b>CTRL+PIIL NER</b>
Läs till Markör	<b>INSERT+HOME</b>
Läs från Markör	<b>INSERT+PAGE UP</b>
Läs löpande	<b>INSERT+PIIL NER (NUM 2)</b>
Backa under Löpande Läsning	<b>PIIL VÄNSTER</b>
Framåt under Löpande Läsning	<b>PIIL HÖGER</b>
Säg Färg	<b>INSERT+5</b> på siferraden
Öka talhastighet under löpande läsning	<b>PAGE UP</b>
Minska talhastighet under löpande läsning	<b>PAGE DOWN</b>
Öka talhastigheten tillfälligt när löpande läsning inte är igång	<b>ALT+CTRL+PAGE UP (NUM 9)</b>
Minska talhastigheten tillfälligt när löpande läsning inte är igång	<b>ALT+CTRL+PAGE DOWN (NUM 3)</b>
Öka talhastigheten permanent när löpande läsning inte är igång	<b>ALT+WINDOWS+CTRL+PAGE UP</b>
Minska talhastigheten permanent när löpande läsning inte är igång	<b>ALT+WINDOWS+CTRL+PAGE DOWN</b>
Starta Skumläsning	<b>CTRL+INSERT+PIIL NER (NUM 2)</b>
Ändra Inställning för Skumläsning	<b>CTRL+SKIFT+INSERT+PIIL NER (NUM 2)</b>
Visa Skumläsning Sammanfattning	<b>INSERT+WINDOWS+PIIL NER (NUM 2)</b>
Slå tal på och av	<b>INSERT+MELLANSLAG</b> , följt av <b>S</b>
<b>Informativa</b>	
Avbryt Läsning	<b>CTRL</b>
Säg Typsnitt (Font)	<b>INSERT+F</b>
Läs Fönstertitel	<b>INSERT+T</b>
Läs Fönstrets Namn och Text	<b>INSERT+TABB</b>
JAWS Sök (Find)	<b>CTRL+INSERT+F</b>
JAWS Sök Nästa	<b>INSERT+F3</b>
JAWS Sök Föregående	<b>INSERT+SKIFT+F3</b>
Läs översta raden i fönstret	<b>INSERT+END</b>

Läs Nedersta Raden i Fönstret

**INSERT+PAGE DOWN**

Läs Markerad Text

**INSERT+SKIFT+PIL NER (NUM 2)**

Programmets Version

**CTRL+INSERT+V**

### **För markörer och mus**

PC Markör

**NUM PLUS**

JAWS Markör

**NUM MINUS**

Pekmarkör

**SKIFT+NUM PLUS**

Dra PC Markör till JAWS Markör

**INSERT+NUM PLUS**

Dra JAWS Markör till PC Markör

**INSERT+NUM MINUS**

Vänster Musclick

**NUM /**

Höger Musknapp

**NUM \***

Dra och Släpp

**CTRL+INSERT+NUM /**

Begränsa JAWS **Markör** (Restrict)

**INSERT+R**

### **I Dialogrutor**

Läs Förvald knapp i Dialogrutan

**INSERT+E**

Läs Fönstret från Början till Slut

**INSERT+B**

Läs Ord i Sammanhang (Context)

**INSERT+C**

Läs Aktuell Kontrolls Snabbtangenter

**SKIFT+NUM 5**

Öppna Kombinationsruta

**ALT+PIL NER (NUM 2)**

Stäng Kombinationsruta

**ALT+PIL UPP (NUM 8)**

Notera Förloppsindikators Status

**INSERT+TABB**

### **För Hjälp**

JAWS Kommandosökning

**INSERT+MELLANSLAG**, följt av **J**

Aktuell Hjälp

**INSERT+F1**

Tangentbordshjälp

**INSERT+1**

JAWS Hjälp för Programmet

Dubbeltryckning **INSERT+F1**

Hjälp med snabbtangenter

**INSERT+H**

Hjälp med Windowstangenter

**INSERT+W**



## Diverse

JAWS Fönster	<b>INSERT+J</b>
Uppdatera skärm	<b>INSERT+ESC</b>
Snabbinställningar	<b>INSERT+V</b>
Kör JAWS Hjälpprogram	<b>INSERT+F2</b>
Avsluta JAWS	<b>INSERT+F4</b>
Dialogrutan Fönsterlista	<b>INSERT+F10</b>
Välj en ikon i systemfältet	<b>INSERT+F11</b>
Säg Systemtiden	<b>INSERT+F12</b>
Grafik-programmet	<b>INSERT+G</b>
Automatisk Grafik Namngivning	<b>CTRL+INSERT+G</b>
Släpp Igenom Nästa	<b>INSERT+3</b> på siffrerad
Virtuellt Fönster (Window)	<b>ALT+INSERT+W</b>
Virtualisera aktuell kontroll	<b>ALT+SKIFT+INSERT+W</b>
Välj Schema	<b>ALT+INSERT+S</b>
Välj Språk	<b>CTRL+WINDOWS+L</b>
Välj Röstprofil	<b>CTRL+INSERT+S</b>
Läs Kolumn 1 till 10 i en Listvy	<b>CTRL+INSERT+n</b> , där n är ett värde från 1, 2, 3 till 0
Kopiera Markerad Text till FS Klippbok (Copy)	<b>INSERT+WINDOWS+C</b>
Visa Tidigare talat	<b>INSERT+MELLANSLAG</b> följt av <b>H</b> <b>INSERT+MELLANSLAG</b> följt av <b>D</b>
Växla "Audio Ducking" (Windows 8.1 och senare)	<b>INSERT+MELLANSLAG</b> följt av <b>Z</b>
Växla Standardläge (Används vid felsökning)	

## För Frames

Sätt övre vänster hörn	<b>CTRL+SKIFT+Å</b>
Sätt nedre höger hörn	<b>CTRL+SKIFT+”</b> (höger om Å)
Skapa Frame efter fönstret	Dubbeltryckning <b>CTRL+SKIFT+Å</b>

## **För JAWS Tandem**

Avsluta JAWS Tandemsession

**INSERT+ALT+T**

Skifta mellan måldator och kontrollator  
(endast från kontrollatorn)

**INSERT+ALT+TAB**

Skifta Bild På eller Av på kontrollatorn  
(endast på kontrollatorn)

**INSERT+CTRL+SKIFT+V**

## **För Sökaren**

Öppna Sökaren

**INSERT+MELLANSLAG**, följt av **R**

Starta Sökaren med dess primära  
uppslagskälla

**INSERT+WINDOWS+R**

## **För SkärmOCR**

Tolka dokument från skanner eller  
PEARL

**INSERT+MELLANSLAG**, följt av **O** och  
sedan **A**

Tolka aktuellt PDF-dokument

**INSERT+MELLANSLAG**, följt av **O** och  
sedan **D**

Tolka aktuellt programfönster

**INSERT+MELLANSLAG**, följt av **O** och  
sedan **W**

Tolka hela skärmen

**INSERT+MELLANSLAG**, följt av **O** och  
sedan **S**

Tolka aktuell markerad kontroll

**INSERT+MELLANSLAG**, följt av **O** och  
sedan **C**

Avbryt pågående tolkning

**INSERT+MELLANSLAG**, följt av **O** och  
sedan **Q**

Ge hjälpmeddelande för OCR-  
kommandon

**INSERT+MELLANSLAG**, följt av **O** och  
sedan **FRÅGETECKEN**

## **För pekmarkör**

Pekmarkör

**SKIFT+NUM PLUS**

Nästa Objekt

**PIL HÖGER** eller **TABB**

Föregående Objekt

**PIL VÄNSTER** eller **SKIFT+TABB**

Nästa Objekt efter Typ

**PIL NER**

Föregående Objekt efter Typ

**PIL UPP**

Skifta mellan olika typer för  
Objektnavigering

**PAGE UP** eller **PAGE DOWN**

Första Objektet


**CTRL+HOME**

Sista Objektet	<b>CTRL+END</b>
Läs aktuellt Objekt	<b>INSERT+PIL UPP</b>
Löpande läsning med pekmarkör	<b>INSERT+PIL NER (NUM 2)</b>
Dra pekmarkör till objekt med fokus	<b>INSERT+NUM PLUS</b>
Textvisning	<b>NUM SNEDSTRECK</b> eller <b>INSERT+ENTER</b>
Avancerad navigering	<b>NUM *</b>

## **Laptop Tangentbordskommando**

### **För att läsa text**

Läs Tecken	<b>CAPS LOCK+KOMMA</b>
Läs Tecken Fonetiskt	Dubbeltryckning <b>CAPS LOCK+KOMMA</b>
Säg Föregående Tecken	<b>CAPS LOCK+M</b>
Läs Nästa Tecken	<b>CAPS LOCK+PUNKT</b>
Läs Ord	<b>CAPS LOCK+K</b>
Bokstavera Ord	Dubbeltryckning <b>CAPS LOCK+K</b>
Läs Föregående Ord	<b>CAPS LOCK+J</b>
Läs Nästa Ord	<b>CAPS LOCK+L</b>
Läs rad	<b>CAPS LOCK+I</b>
Bokstavera Rad	Dubbeltryckning <b>CAPS LOCK+I</b>
Läs Föregående Rad	<b>CAPS LOCK+U</b>
Läs Nästa Rad	<b>CAPS LOCK+O</b>
Läs Mening	<b>CAPS LOCK+H</b>
Läs Föregående Mening	<b>CAPS LOCK+Y</b>
Läs Nästa Mening	<b>CAPS LOCK+N</b>
Läs Stycke	<b>CAPS LOCK+CTRL+I</b>
Läs Föregående Stycke	<b>CAPS LOCK+CTRL+U</b>
Läs Nästa Stycke	<b>CAPS LOCK+CTRL+O</b>
Läs till Markör	<b>CAPS LOCK+SKIFT+J</b>
Läs från Markör	<b>CAPS LOCK+SKIFT+L</b>

Läs löpande	<b>CAPS LOCK+A</b>
Backa under Löpande Läsning	<b>PIL VÄNSTER</b>
Framåt under Löpande Läsning	<b>PIL HÖGER</b>
Säg Färg	<b>CAPS LOCK+5</b>
Öka talhastighet under löpande läsning	<b>PAGE UP</b>
Minska talhastighet under löpande läsning	<b>PAGE DOWN</b>
Öka talhastigheten tillfälligt när löpande läsning inte är igång	<b>ALT+CTRL+PAGE UP (NUM 9)</b>
Minska talhastigheten tillfälligt när löpande läsning inte är igång	<b>ALT+CTRL+PAGE DOWN (NUM 3)</b>
Öka talhastigheten permanent när löpande läsning inte är igång	<b>ALT+WINDOWS+CTRL+PAGE UP</b>
Minska talhastigheten permanent när löpande läsning inte är igång	<b>ALT+WINDOWS+CTRL+PAGE DOWN</b>
Starta Skumläsning	<b>CAPS LOCK+CTRL+PIL NER</b>
Ändra Inställning för Skumläsning	<b>CAPS LOCK+CTRL+SKIFT+ PIL NER</b>
Visa Skumläsning Sammanfattning	<b>CAPS LOCK+WINDOWS+PIL NER</b>
Slå tal på och av	<b>CAPS LOCK+MELLANSLAG, följt av S</b>
<b>Informativa</b>	
Avbryt Läsning	<b>CTRL</b>
Säg Typsnitt (Font)	<b>CAPS LOCK+F</b>
Läs Fönstertitel	<b>CAPS LOCK+T</b>
Läs Fönstrets Namn och Text	<b>CAPS LOCK+TABB</b>
JAWS Sök (Find)	<b>CAPS LOCK+ CTRL+F</b>
JAWS Sök Nästa	<b>CAPS LOCK+F3</b>
JAWS Sök Föregående	<b>CAPS LOCK+SKIFT+F3</b>
Läs översta raden i fönstret	<b>CAPS LOCK+SKIFT+Y</b>
Läs Nedersta Raden i Fönstret	<b>CAPS LOCK+SKIFT+N</b>
Läs Markerad Text	<b>CAPS LOCK+SKIFT+A</b>
Programmets Version	<b>CAPS LOCK+CTRL+V</b>

## **För markörer och mus**

PC Markör	<b>CAPS LOCK+Ö</b>
JAWS Markör	<b>CAPS LOCK+P</b>
Pekmarkör	<b>SKIFT+CAPS LOCK+Ö</b>
Dra PC Markör till JAWS Markör	<b>CAPS LOCK+Ä</b>
Dra JAWS Markör till PC Markör	<b>CAPS LOCK+Å</b>
Vänster Musclick	<b>CAPS LOCK+8</b>
Höger Musknapp	<b>CAPS LOCK+9</b>
Vänster Musknapp Lås	<b>CTRL+WINDOWS+8</b>
Höger Musknapp Lås	<b>CTRL+WINDOWS+9</b>
Dra och Släpp	<b>CAPS LOCK+CTRL+8</b>
Begränsa JAWS Markör (Restrict)	<b>CAPS LOCK+R</b>

## **I Dialogrutor**

Läs Förvald knapp i Dialogrutan	<b>CAPS LOCK+E</b>
Läs Fönster i Tabbordning	<b>CAPS LOCK+B</b>
Läs Ord i Sammanhang (Context)	<b>CAPS LOCK+C</b>
Läs Aktuell Kontrollers Snabbtangenter	<b>CAPS LOCK+SKIFT+KOMMA</b>
Öppna Kombinationsruta	<b>ALT+PIL NER (NUM 2)</b>
Stäng Kombinationsruta	<b>ALT+PIL UPP (NUM 8)</b>
Notera Förloppsindikatorers Status	<b>CAPS LOCK+TABB</b>

## **För Hjälper**

JAWS Kommandosökning	<b>CAPS LOCK+MELLANSLAG, följt av J</b>
Aktuell Hjälper	<b>CAPS LOCK+F1</b>
Tangentbordshjälper	<b>CAPS LOCK+1</b>
JAWS Hjälper för Programmet	Dubbeltryckning <b>CAPS LOCK+F1</b>
Hjälper med snabbtangenter	<b>INSERT+H</b>
Hjälper med Windowstangenter	<b>CAPS LOCK+W</b>

## **Diverse**

JAWS Fönster	<b>INSERT+J</b>
--------------	-----------------

Uppdatera skärm	<b>CAPS LOCK+ESC</b>
Snabbinställningar	<b>CAPS LOCK+V</b>
Kör JAWS Hjälpprogram	<b>CAPS LOCK+F2</b>
Avsluta JAWS	<b>CAPS LOCK+F4</b>
Dialogrutan Fönsterlista	<b>CAPS LOCK+F10</b>
Välj en ikon i systemfältet	<b>CAPS LOCK+F11</b>
Säg Systemtiden	<b>CAPS LOCK+F12</b>
Grafik-programmet	<b>CAPS LOCK+G</b>
Automatisk Grafik Namngivning	<b>CAPS LOCK+CTRL+G</b>
Släpp Igenom Nästa	<b>CAPS LOCK+3</b>
Läs Kolumn 1 till 10 i en Listvy	<b>CTRL+INSERT+n</b> , där n är ett värde från 1, 2, 3 till 0
Kopiera Markerad Text till FS Klippbok (Copy)	<b>CAPS LOCK+WINDOWS+C</b>
Visa Tidigare talat	<b>CAPS LOCK+MELLANSLAG</b> följt av <b>H</b>
	<b>CAPS LOCK+MELLANSLAG</b> följt av <b>D</b>
Växla "Audio Ducking" (Windows 81 och senare)	<b>CAPS LOCK+MELLANSLAG</b> följt av <b>Z</b>
Växla Standardläge (Används vid felsökning)	
<b>För Frames</b>	
Sätt övre vänster hörn	<b>CTRL+SKIFT+Å</b>
Sätt nedre höger hörn	<b>CTRL+SKIFT+”</b> (höger om Å)
Skapa Frame efter fönstret	<b>CTRL+SKIFT+Å</b> dubbeltryckning
<b>För JAWS Tandem</b>	
Avsluta JAWS Tandemsession	<b>INSERT+ALT+T</b>
Skifta mellan måldator och kontrollator (endast från kontrollatorn)	<b>INSERT+ALT+TAB</b>
Skifta Bild På eller Av på kontrollatorn (endast på kontrollatorn)	<b>INSERT+CTRL+SKIFT+V</b>
<b>För Sökaren</b>	
Öppna Sökaren	<b>CAPS LOCK+MELLANSLAG</b> , följt av <b>R</b>

Starta Sökaren med dess primära uppslagskälla

**CAPS LOCK+WINDOWS+R**

### **För SkärmOCR**

Tolka dokument från skanner eller PEARL

**CAPS LOCK+MELLANSLAG** följt av **O** och sedan **A**

Tolka aktuellt PDF-dokument

**CAPS LOCK+MELLANSLAG**, följt av **O** och sedan **D**

Tolka aktuellt programfönster

**CAPS LOCK+MELLANSLAG**, följt av **O** och sedan **W**

Tolka hela skärmen

**CAPS LOCK+MELLANSLAG**, följt av **O** och sedan **S**

Tolka aktuell markerad kontroll

**CAPS LOCK+MELLANSLAG**, följt av **O** och sedan **C**

Avbryt pågående tolkning

**CAPS LOCK+MELLANSLAG**, följt av **O** och sedan **Q**

Ge hjälpmeddelande för OCR-kommandon

**CAPS LOCK+MELLANSLAG**, följt av **O** och sedan **FRÅGETECKEN**

### **För pekmarkör**

Pekmarkör

**SKIFT+CAPS LOCK+Ö**

Nästa Objekt

**PIL HÖGER** eller **TABB**

Föregående Objekt

**PIL VÄNSTER** eller **SKIFT+TABB**

Nästa Objekt efter Typ

**PIL NER**

Föregående Objekt efter Typ

**PIL UPP**

Skifta mellan olika typer för Objektnavigering

**PAGE UP** eller **PAGE DOWN**

Första Objektet

**CTRL+HOME**

Sista Objektet

**CTRL+END**

Läs aktuellt Objekt

**CAPS LOCK+I**

Löpande läsning med pekmarkör

**CAPS LOCK+PIL NER**

Dra pekmarkör till objekt med fokus

**CAPS LOCK+Ä**

Textvisning

**INSERT+ENTER**

Avancerad navigering

**CAPS LOCK+A**

## Windows Kommandon

### Allmänna

Hjälp	F1
Öppna Startmenyn	WINDOWS eller CTRL+ESC
Starta Utforskaren	WINDOWS+E
Öppna Dialogen Kör	WINDOWS+R
Sök Fil eller Mapp från Skrivbordet	F3
Minimera Alla Program	WINDOWS+M
Skifta mellan öppna program	ALT+TABB
Stäng aktuellt program	ALT+F4

### För Windows och Menyer

Öppna menyn för programkontroll	ALT+MELLANSLAG
Flytta till aktuellt programs menyrad	ALT
Välj ett menyalternativ	ENTER
Flytta mellan menyer	ALT, PILTANGENTER
Avbryt eller stäng en meny	ESC
Avbryt eller stäng en meny	ALT
Öppna menyn för fönsterkontroll	ALT+STRECK (-)
Stäng ett underfönster	CTRL+F4
Öppna Snabbmenyn	SNABBMENY eller SKIFT+F10

### I Dialogrutor

Flytta mellan dialogens kontroller	TABB
Flytta bakåt mellan dialogens kontroller	SKIFT+TABB
Flytta till annan flik	CTRL+TABB
Flytta andra hållet mellan flikar	CTRL+SKIFT+TABB
Markera eller avmarkera i lista	MELLANSLAG eller CTRL+MELLANSLAG
Kryssa i och ur kryssruta	MELLANSLAG



### **För att läsa text**

Flytta ett tecken vänster	<b>PIL VÄNSTER</b>
Flytta ett tecken höger	<b>PIL HÖGER</b>
Flytta ett ord vänster	<b>CTRL+PIL VÄNSTER</b>
Flytta ett ord höger	<b>CTRL+PIL HÖGER</b>
Flytta till början av raden	<b>HOME</b>
Flytta till slutet av raden	<b>END</b>
Flytta ett stycke upp	<b>CTRL+PIL UPP</b>
Flytta ett stycke ner	<b>CTRL+PIL NER</b>
Rulla upp en skärm	<b>PAGE UP</b>
Rulla ner en skärm	<b>PAGE DOWN</b>
Flytta till början	<b>CTRL+HOME</b>
Flytta till slutet	<b>CTRL+END</b>

### **För redigering av text**

Kopiera	<b>CTRL+C</b>
Klipp ut	<b>CTRL+X</b>
Klistra in	<b>CTRL+V</b>
Läs innehållet i klippbordet (Desktop eller Laptop Layout)	<b>WINDOWS+INSERT+X</b> eller <b>WINDOWS+CAPS LOCK+X</b>
Läs innehållet i klippbordet (Desktop eller Laptop Layout)	<b>INSERT+MELLANSLAG</b> följt av <b>C</b> eller <b>CAPS LOCK+MELLANSLAG</b> följt av <b>C</b>
Ångra	<b>CTRL+Z</b>
Radera aktuellt tecken	<b>DELETE</b>
Ta bort föregående tecken	<b>BACKSTEG</b>
Markera ett tecken vänster	<b>SKIFT+PIL VÄNSTER</b>
Markera ett tecken höger	<b>SKIFT+PIL HÖGER</b>
Markera ett ord vänster	<b>CTRL+SKIFT+PIL VÄNSTER</b>
Markera ett ord höger	<b>CTRL+SKIFT+PIL HÖGER</b>
Markera till början av raden	<b>SKIFT+HOME</b>
Markera till slutet av raden	<b>SKIFT+END</b>

Markera till början

**CTRL+SKIFT+HOME**

Markera till slutet

**CTRL+SKIFT+END**

Markera allt

**CTRL+A**

### **För Windows Utforskaren**

Ta bort filer

**DELETE**

Byt namn på fil eller mapp

**F2**

Öppna Egenskaper för vald fil eller mapp

**ALT+ENTER**

Uppdatera fönstret

**F5**

Byt mellan delfönster

**TABB** och **SKIFT+TABB**

Upp en nivå

**BACKSTEG**

## Gester för peknavigering, textläsning och talinställningar

Gest	Peknavigering	Textläsning	Talinställningar
<b>Tryck med ett finger</b>	Läs objektet på aktuell position (flytta runt ditt finger på skärmen för att utforska den)	Läs objektet på aktuell position (flytta runt ditt finger på skärmen för att utforska den)	-
<b>Delad tryckning</b>	Läs tecknet på aktuell position under utforskningen	Läs tecknet på aktuell position under utforskningen	-
<b>Delad dubbeltryckning</b>	Läs ordet på aktuell position under utforskningen	Läs ordet på aktuell position under utforskningen	-
<b>Svep höger eller vänster</b>	Nästa eller föregående objekt	Nästa eller föregående tecken	Öka eller minska talhastighet
<b>Svep uppåt eller nedåt</b>	Nästa eller föregående objekt (av typen som satts genom en tvåfingers-svep till höger eller vänster)	Nästa eller föregående rad (där pil upp/ner fungerar för att flytta rad för rad)	Minska eller öka huvudvolymen
<b>Tvåfingers svep höger eller vänster</b>	Skiftar framåt eller bakåt genom typer avnavigerings-element, som regioner, rubriker, listobjekt mm.	Nästa eller föregående ord	-
<b>Tvåfingers svep uppåt</b>	Läs aktuellt objekt	Föregående stycke (skickar <b>CTRL+PIL UPP</b> )	-
<b>Tvåfingers svep nedåt</b>	Läs löpande	Föregående stycke (skickar <b>CTRL+PIL NER</b> )	-
<b>Trippeltryck</b>	Markera eller avmarkera ett objekt i en lista, öka värdet av ett skjutreglage	Skifta textmarkering	Skifta pekmarkör på/av
<b>Tvåfingers trippeltryck</b>	Läs markerad text	Läs markerad text	-
<b>Trefingers svep vänster eller höger</b>	-	Början eller slutet på aktuell rad (skickar en <b>JAWS-END/HOME</b> )	-
<b>Trefingers svep uppåt eller</b>	Första eller sista element	Början eller slutet av texten (skickar en	-

nedåt		<b>CTRL+HOME/END)</b>	
Fyrafingrars svep nedåt eller uppåt	-	Flytta ner eller upp en sida på skärmen (skickar en <b>PAGE DOWN/UP</b> )	-
Fyrafingrars svep ned-upp	Skifta Windows pektangentbord på/av	Skifta Windows pektangentbord på/av	-
Fyrafingrars dubbeltryck	Listar gester för peknavigering	Listar gester för textläsning	Listar gester för talinställningar

### Gester för generella Windows- och JAWS-kommandon

Gest	Aktion
Dubbeltryck	Aktivera aktuellt element eller tryck på det (fungerar för både peknavigering och textläsning)
Tvåfingrars svep höger-vänster	Escape (skickar <b>ESC</b> för både peknavigering och textläsning)
Tvåfingrars svep upp-ner	Stäng program (för både peknavigering och textläsning)
Trefingrars svep ned-upp	Skifta textvisningsfönster för element med textnamn som inte stödjer normal markörnavigering, som knappar och listobjekt
Tvåfingrars tryck	Tysta tal
Tvåfingrars dubbeltryck	Samma som att tryck på <b>SNABBMENY</b> tangenten
Tvåfingrars nyp ihop eller sära	Skiftar Windows inbyggda zoomfunktion
Tvåfingrars rotering medurs	Byt till nästa gestläge
Tvåfingrars rotering moturs	Byt till föregående gestläge
Trefingrars dubbeltryck	Skifta tal på/av
Trefingrars svep nedåt	Rulla upp peknavigering
Trefingrars svep uppåt	Rulla ned peknavigering
Trefingrars svep vänster	Rulla höger peknavigering
Trefingrars svep höger	Rulla vänster peknavigering
Fyrfingrars tryck	Visa aktuell gest-hjälp

<b>Fyrfingrars trippeltryck</b>	Gestövnings-läge, liknande tangentbordshjälp
<b>Femfingrars tryck</b>	JAWS Hjälpprogram (om gestläget inte redan är i pekläge, när detta kommando används kommer läget att sättas till pekläge).
<b>Femfingrars dubbeltryck</b>	JAWS-fönstret (om gestläget inte redan är i pekläge när detta kommando används kommer läget att sättas till pekläge).
<b>Femfingrars trippeltryck</b>	Avsluta JAWS (om gestläget inte redan är i pekläge, när detta kommando används kommer läget att sättas till pekläge).