

# Zoomtext

## 2024

### Kortkommandon



## Innehåll

Välkommen till ZoomText 2024 .....	3
Program .....	4
Förstoring .....	4
Fönster .....	5
Läsning .....	5
Skrollning .....	5
AppLäsare .....	6
Bakgrundsläsare .....	8
Kamera .....	8
Support .....	9
Sökare .....	10
Markör .....	11
LäsZon .....	12
Inspelare .....	12

## Välkommen till ZoomText 2024

ZoomText är ett kraftfullt programverktyg som tillåter folk med synnedsättning att se, höra och använda allting på Windows datorer, notebook och surfplattor. ZoomText tillåter dig att se och höra allting som visas på bildskärmen.

ZoomText finns i två versioner: ZoomText Magnifier och ZoomText Magnifier/Reader.

- ZoomText Magnifier erbjuder en komplett serie av verktyg för att förstora och förbättra allt på bildskärmen.
- ZoomText Magnifier/Reader erbjuder alla funktioner i ZoomText Magnifier, plus en massa användarvänliga läsfunktioner speciellt utformade för personer med synnedsättning. ZoomText läsverktyg är perfekta för personer med inlärningsproblem, låg läskunnighet och andra läshandikapp.

Båda versionerna av ZoomText är utformade för personer i alla åldrar och i alla nivåer med målet att ge oberoende, produktivitet och framgångar både i hem, skola och arbetsplats.

## Program

Följande kommando kan användas för att styra programmet.

Funktion	Kortkommando
Starta ZoomText	Ctrl + Alt + Shift + Z
ZoomText På/Av	Caps Lock + Ctrl + Enter
ZoomText kontrollpanel	Caps Lock + Ctrl + U
Ladda inställning 1... 10	Caps Lock + Ctrl + 1 ... 0 <b>OBS:</b> 0 används till ladda inställning 10
Ändra programinställning	Caps Lock + Ctrl + M
Spara programinställning	Caps Lock + Ctrl + S

## Förstoring

Följande kommando kan användas för att styra förstoringen.

Funktion	Kortkommando
Zooma in	Caps Lock + Pil Upp
Zooma ut	Caps Lock + Pil_Ner
Färg På/Av	Caps Lock + C
Markör På/Av	Caps Lock + R
Fokus På/Av	Caps Lock + F
Font På/Av	Caps Lock + X
Pekare På/Av	Caps Lock + P
Smartinvertering På/Av	Caps Lock + I
Växla Zoom till 1X	Caps Lock + Enter

## Fönster

Följande kommando kan användas för att styra fönster.

Funktion	Kortkommando
Förstoringsmetod	Caps Lock + Z
Justeringsverktyg	Caps Lock + A
Lås Bild På/Av	Caps Lock + E
Ny LåsBild	Caps Lock + N

## Läsning

Följande kommando kan användas för att styra läsning.

Funktion	Kortkommando
Läs tangenteko	Caps Lock + Alt + K
Läs museko	Caps Lock + Alt + M
Läs läsnivå	Caps Lock + Alt + B
Röst På/Av	Caps Lock + Alt + Enter
Val av röst	Caps Lock + Alt + V
Röst snabbare	Caps Lock + Alt + Up
Röst långsammare	Caps Lock + Alt + Down

## Skrollning

Följande kommando kan användas för att styra skrollning.

Funktion	Kortkommando
Skrolla uppåt	Caps Lock + Skift + Pil Upp
Skrolla nedåt	Caps Lock + Skift + Pil Ner
Skrolla vänster	Caps Lock + Skift + Pil Vänster
Skrolla Höger	Caps Lock + Shift + Pil Höger

Stoppa skrollning	Caps Lock + Skift + Enter
Hoppa uppåt	Caps Lock + Ctrl + Pil Upp
Hoppa nedåt	Caps Lock + Ctrl + Pil Ner
Hoppa till vänster	Caps Lock + Ctrl + Pil Vänster
Hoppa till höger	Caps Lock + Ctrl + Pil Höger
Hoppa till mitten	Caps Lock + Ctrl + Home
Spara vy	Caps Lock + Ctrl + Page Up
Återställ vy	Caps Lock + Ctrl + Page Down

## AppLäsare

Följande kommando kan användas för att starta AppLäsare.

Funktion	Kortkommando
Starta AppLäsare från mus	Caps Lock + Alt + Vänster-Klick
Starta Appvy	Caps Lock + Alt + A
Starta Textvy	Caps Lock + Alt + T
Starta SägDet	Caps Lock + Alt + S
Starta AppLäsare (valt läge)	Caps Lock + Alt + R

Följande kortkommando kan användas för att starta AppLäsare.

När AppLäsare är aktivt kan du använda följande kommando för att styra AppLäsaren.

Funktion	Kortkommando
Nästa ord	Ctrl + Pil Höger
Föregående ord	Ctrl + Pil Vänster
Nästa mening	Pil Höger
Föregående mening	Pil Vänster
Nästa stycke	Pil Ner
Föregående stycke	Pil Upp
Nästa sida	Page Down
Föregående sida	Page Up

Nuvarande ord *	Ctrl + Alt + Skift + Pil Upp
Nuvarande rad	Ctrl + Alt + Skift + Pil Höger
Nuvarande mening	Ctrl + Alt + Skift + Pil Ner
Nuvarande stycke	Ctrl + Alt + Skift + Pil Vänster
Första ordet på raden	Home
Sista ordet på raden	End
Början av dokument	Ctrl + Home
Slutet av dokument	Ctrl + End
Nästa länk	L
Föregående län	Skift + L
Aktivera länk	Ctrl + Enter

\* När du använder Nuvarande ord kommando, om du trycker följande inom 2 sekunder händer följande:

- Ett tryck: läser ordet
- Två tryck: bokstaverar ordet
- Tre tryck: bokstaverar fonetiskt

## Bakgrundsläsare

Följande kommando kan användas för att starta Bakgrundsläsare.

Funktion	Kortkommando
Starta Bakgrundsläsare	Caps Lock + Ctrl + B

När Bakgrundsläsaren är aktiverad kan följande tangenter användas för att styra Bakgrundsläsare.

Funktion	Kortkommando
Visa verktygsfält	T
Fånga	C
Play / Paus	Enter
Starta om (från början)	Skift + Enter
Nästa mening	Pil Höger
Föregående mening	Pil Vänster
Nästa ord	Ctrl + Pil-Höger
Föregående ord	Ctrl + PilVänster
Nuvarande ord	Ctrl + Alt + Skift + Pil-Upp
Nuvarande mening	Ctrl + Alt + Skift + Pil-Ner
Avsluta	X

## Kamera

Med följande kommandon kan du starta ZoomText Kamera.

Funktion	Kortkommando
Starta Kamera	Caps Lock + Ctrl + C

Följande alternativa kommando kan användas för att starta ZoomText Kamera.

När Kameran är aktiverad kan följande tangenter användas för att styra ZoomText Kamera inställningar.





Funktion	Kortkommando
Visa verktygsfält	T
Zooma in	Pil Upp
Zooma ut	Pil Ner
Rotera bild	Vänster/Höger
Växla Delad/Helbild	Tabb
Delad bild	Caps Lock + Vänster/Höger
Tydlighet På/Av	Skift + Enter
Återställ tydlighet	Skift + Backsteg
Öka ljusstyrka	Skift + Pil Upp
Minska ljusstyrka	Skift + Pil Ner
Öka kontrast	Skift + Pil Vänster
Minska kontrast	Skift + Pil Höger
Två färgad På/AV	Alt + Enter
Tvåfärgsschema	Alt + Vänster/Höger
Fokus Automatisk/Manuell	Ctrl + Enter
Fokus in	Ctrl + Pil Upp
Fokus ut	Ctrl + Pil Ner
Avsluta	X

## Support

Följande kommando kan användas för att styra förstoringen.

Funktion	Kortkommando
AHOI På/AV	Ctrl + Alt + Skift + A
AHOI rapport	Ctrl + Alt + Skift + R
Fånga bild	Ctrl + Alt + Skift + C
Hitta markör	Ctrl + Alt + Skift + D
Släpp igenom nästa	Ctrl + Alt + Skift + P
Följning På/Av	Ctrl + Alt + Skift + T
Uppdatera bildskärm	Ctrl + Alt + Skift + U
ZoomText information	Ctrl + Alt + Skift + I

## Sökare

Följande kommando kan användas med Sökare.

Funktion	Kortkommando
Starta Sökare	Caps Lock + Ctrl + F

När Sökaren är aktiverad kan du använda följande tangenter för att styra Sökare.

Funktion	Kortkommando
Växla mellan objekt uppåt	Ctrl + Pil Upp
Växla lemman objekt nedåt	Ctrl + Pil Ner
Starta objekt	Ctrl + Enter
Första objektet (i filtrerad lista)	Ctrl + Home
Sista objektet (i filtrerad lista)	Ctrl + End
Nästa kontroll	Ctrl + C
Nästa formulär	Ctrl + F
Nästa rubrik	Ctrl + H
Nästa rubriknivå 1...6	Ctrl + 1 ... 6
Nästa bild	Ctrl + I
Nästa länk	Ctrl + L
Nästa lista	Ctrl + S
Nästa tabell	Ctrl + T
Nästa objekt	Enter eller Ctrl + Höger
Föregående kontroll	Ctrl + Skift + C
Föregående formulär	Ctrl + Skift + F
Föregående rubrik	Ctrl + Skift + H
Föregående rubriknivå 1...6	Ctrl + Skift + 1 ... 6
Föregående bild	Ctrl + Skift + I
Föregående länk	Ctrl + Skift + L
Föregående lista	Ctrl + Skift + S

Föregående tabell	Ctrl + Skift + T
Föregående objekt	Skift + Enter eller Ctrl + Vänster
AppLäsare	Alt + R
Växla listsökning	Alt + L
Avsluta sökare	Esc

## Markör

Följande kommando kan användas för att styra markören.

Funktion	Kortkommando
Nuvarande bokstav	Ctrl + Alt + Skift + Enter
Nuvarande ord	Ctrl + Alt + Skift + Pil Upp
Nuvarande mening	Ctrl + Alt + Skift + Pil Höger
Nuvarande mening	Ctrl + Alt + Skift + Pil Ner
Nuvarande stycke	Ctrl + Alt + Skift + Pil Vänster
Nästa mening	Caps Lock + Alt + Pil Höger
Föregående mening	Caps Lock + Alt + Pil Vänster

Följande tangenter är standard Windows kommandon för att flytta markören genom text.

Funktion	Windows tangent
Nästa bokstav	Pil Höger
Föregående bokstav	Pil Vänster
Nästa ord	Ctrl + Pil Höger
Föregående ord	Ctrl + Pil Vänster
Nästa rad	Pil Upp
Föregående rad	Pil Ner
Nästa stycke	Ctrl + Pil Ner
Föregående stycke	Ctrl + Pil Upp
Ändra aktiv vy	Caps Lock + V
Visa lokalisator På/ AV	Caps Lock + L
Översikt På/Av	Caps Lock + O

## LäsZon

Följande kommando kan användas för att styra förstoringen.

Funktion	Kortkommando
Zonkommando	Caps Lock + Alt + Z
Skapa läszon	Caps Lock + Alt + C
Redigera läszon	Caps Lock + Alt + E
Lista läszoner	Caps Lock + Alt + L
Navigera mellan zoner	Caps Lock + Alt + G
Nästa läszon	Caps Lock + Alt + N
Föregående läszon	Caps Lock + Alt + P
Aktivera Zon 1...10	Caps Lock + Alt + 1 ... 0 <b>OBS:</b> 0 aktiverar Zon 10

## Inspelare

Följande kommando kan användas för att styra ZoomText Inspelare.

Funktion	Kortkommando
Starta Inspelare	Caps Lock + Ctrl + D



Tel: 010-455 04 00, E-post: [info@insyn.se](mailto:info@insyn.se)  
[www.insyn.se](http://www.insyn.se)

